

博易大师 V7.0

使用说明书

上海彭博财经资讯有限公司

目录

一、 软件登录	1
二、 界面介绍	2
2.1. 默认界面.....	2
2.2. 菜单栏.....	2
2.3. 工具栏.....	4
2.4. 导航栏.....	5
2.5. 板块栏.....	7
2.6. 状态栏.....	13
三、 云服务	14
3.1. 云账号注册.....	14
3.2. 登录与账号绑定.....	15
3.3. 修改密码.....	16
3.4. 上传/下载自选合约.....	17
四、 行情介绍	18
4.1. 选择合约.....	18
4.2. 合约基本资料 (F10).....	20
4.3. 加入自选.....	20
4.4. 隐藏合约 (品种)	22
4.5. 编辑表头.....	24
4.6. 参数设置.....	25
五、 分时图界面	26
5.1. 分时画线规则.....	26
5.2. 画线工具.....	27
5.3. 信息窗口.....	28
5.4. 历史回忆.....	32
5.5. 视图组合.....	34
5.6. 主图坐标.....	35
5.7. 参数设置.....	36

六、 K 线图界面.....	37
6.1. 变换周期.....	38
6.2. 日期分割线.....	39
6.3. 主/副图指标.....	40
6.4. 指标管理.....	42
6.5. 区间统计/放大.....	44
6.6. 商品叠加.....	45
6.7. 参数设置.....	48
七、 实用功能	49
7.1. 品种同列.....	49
7.2. 周期同列.....	51
7.3. 涨跌排名.....	54
7.4. 热点排名.....	56
7.5. 期权 T 报.....	57
7.6. 行情预警.....	61
八、 我的页面	65
8.1. 我的自选.....	65
8.2. 创建自定义页面.....	66
8.3. 页面管理.....	69
九、 交易登录	70
9.1. 交易界面登录.....	70
9.2. 交易界面介绍.....	70
十、 常规下单	73
10.1. 三键下单.....	73
10.2. 闪电下单.....	78
10.3. 传统下单.....	80
十一、 快鼠下单	81
11.1. 快鼠下单面板介绍.....	81
11.2. 快鼠下单下单方式.....	83
11.3. 快鼠下单平仓、改单、撤单.....	85

11.4. 快捷功能按钮.....	86
11.5. 参数设置.....	87
十二、 下单条及嵌入式下单	87
12.1. 下单条下单.....	87
12.2. 嵌入式下单.....	88
十三、 键盘下单	91
13.1. 键盘下单面板介绍.....	91
13.2. 快捷键设置.....	92
13.3. 键盘下单操作.....	94
十四、 持仓	96
14.1. 持仓信息栏.....	96
14.2. 持仓线.....	98
14.3. 快捷操作.....	98
十五、 委托及成交	99
15.1. 委托信息栏.....	99
15.2. 委托线.....	101
15.3. 成交信息栏.....	102
十六、 行权及自对冲	103
16.1. 行权	103
16.2. 自对冲.....	103
十七、 云止损止盈	104
17.1. 设置云止损止盈单.....	104
17.2. 查看云止损止盈单.....	108
17.3. 管理云止损止盈单.....	110
17.4. 云止损止盈单画线显示.....	112
17.5. 云止损止盈 PC/APP 互通.....	113
十八、 云条件单	115
18.1. 设置云条件单.....	115
18.2. 查看云条件单.....	123
18.3. 管理云条件单.....	125

18.4. 云条件单启用止损止盈使用说明	126
18.5. 云条件单画线显示	129
18.6. 云条件单 PC/APP 互通	131
十九、 画线下单	133
19.1. 设置画线下单	133
19.2. 画线下单自动止损止盈使用说明	136
19.3. 管理画线下单	139
19.4. 画线下单 PC/APP 互通	142
二十、 查询和交易统计	144
20.1. 查询	144
20.2. 交易统计	146
二十一、 银期转账和修改密码	150
21.1. 银期转账	150
21.2. 修改密码	151
二十二、 交易参数设置	151
22.1. 公共参数设置	151
22.2. 交易参数设置	154
二十三、 工具	158
23.1. 行情参数设置	158
23.2. 热键定义	159
23.3. 时区设定	160
23.4. 显示风格	160
23.5. 颜色设置	160
23.6. 打开用户目录	160
23.7. 打开程序目录	160
23.8. 数据刷新	160
23.9. 最前端显示	161
二十四、 帮助	161
24.1 使用说明	161
24.2 免责条款	161

24.3	用户信息.....	161
24.4	检查更新.....	161
24.5	意见反馈.....	161
24.6	关于.....	161
24.7	论坛.....	161
二十五、	升版记录	162

博易大师 7 使用说明书

一、软件登录

1. 双击桌面上博易大师图标，即可弹出登录界面（如图 1-1-1）；



图 1-1-1

2. 如需查看与行情服务器的通讯情况，可点击登录界面右上角【测速】，弹出【网络测速】对话框，点击【测速】（如图 1-1-2），软件将自动测算与每台行情服务器的通讯情况，点击【停止】停止测速，单击网络状况最好的服务器，对应的【优选】列中会显示√，点击【确定】选定最优服务器；




图 1-1-2

3. 自动登录：如果勾选自动登录，下次双击软件图标则会自动登录到软件界面；
4. 脱机：点击登录界面右上角的【脱机】按钮可以进行软件脱机登录。

二、界面介绍

2.1. 默认界面

进入软件，默认展示行情报价界面，该界面由五个部分构成：菜单栏、工具栏、导航栏、板块栏和状态栏（具体布局见图 2-1-1）。



图 2-1-1

2.2. 菜单栏

行情报价界面上方是菜单栏（如图 2-2-1），点击不同的菜单功能，可以实现不同的功能。

序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量
1	沪铜2404 主	69090	0.14	100	4	69080	69090	72	2	27795	147733
2	沪铜2405 次	69090	0.17	120	5	69080	69090	32	17	19263	117176
3	沪铝2404 主	19060	0.42	80	1	19060	19065	212	33	95140	212090
4	沪锌2404 主	20685	0.49	100	1	20680	20685	105	41	68934	101316
5	沪铅2404 主	15990	0.03	5	1	15990	15995	59	36	19885	42037
6	沪镍2405 主	136810	-0.28	-380	5	136810	136820	4	4	223411	134594
7	沪锡2404 主	218600	0.06	130	1	218600	218640	4	1	46613	26275
8	氧化铝2404 主	3230	0.34	11	1	3229	3230	11	51	42393	39270
9	黄金2406 主	496.28	1.54	7.52	1	496.26	496.28	6	27	191923	216644
10	黄金2404 次	495.52	1.59	7.76	1	495.52	495.54	3	3	89453	59846
11	白银2406 主	6107	2.55	152	7	6106	6107	59	52	765270	582088
12	螺纹钢2405 主	3729	-0.35	-13	7	3728	3729	583	392	1067469	2078039
13	热卷2405 主	3867	-0.15	-6	2	3867	3868	166	25	245522	996056
14	不锈钢2405 主	13795	-0.76	-105	1	13790	13795	215	215	144339	148337
15	燃油2405 主	3140	-0.85	-27	56	3140	3141	679	293	345180	215687
16	沥青2406 主	3659	-0.79	-29	3	3659	3660	106	228	94963	230014
17	橡胶2405 主	13730	-0.87	-120	20	13725	13730	176	43	141506	155444
18	合成橡胶2404 主	13050	-1.14	-150	2	13050	13055	3	34	13734	18364
19	纸浆2405 主	5836	0.03	2	1	5836	5838	134	271	173483	186123
20	线材2405 主	4008	-0.35	-14	1	4007	4018	1	1	85	191
21	铁矿石2405 主	880.0	0.74	6.5	6	880.0	880.5	170	76	283022	507588

图 2-2-1

1. 系统：点击后可选择打印当前界面、调出屏幕截屏工具、调整视图、所选窗口整屏显示（窗口放大）、断开行情链接、退出系统的操作；
2. 页面：点击后可对页面进行相应的管理；
3. 板块：点击后可选择任意板块品种；
4. 新闻：点击后可选择查看即时新闻、系统消息、选中品种的背景资料；
5. 功能：点击后选择对应的功能按钮，下方报价界面会显示相关内容；
6. 彭博专栏：点击后可选择进入博易官网或彭博云课堂；
7. 交易：点击后可进行模拟交易账号注册、模拟交易账号充值、交易账号登录；
8. 工具：点击工具可选择进行行情参数设置、板块管理、热键定义、时区设定、数据刷新、显示风格设置、颜色设置、打开用户目录、打开程序目录、修改密码、最前端显示、调出计算器等操作；
9. 帮助：点击可选择查看本软件使用说明、新功能介绍、快捷键、免责条款、用户信息、检查更新、意见反馈、关于（详见第二十四章-24.6 关于）等操作；
10. 彭博云课堂：点击即可预约直播、查看博易 7 操作视频及期货投教视频；
11. 云服务：点击即可进行云账号登录及云服务功能使用；
12. 交易：点击后进行登录即可进行下单交易；

13. 论坛：点击后进入论坛，详见第二十四章-24.7 论坛。

2.3. 工具栏

菜单栏下方是工具栏（如图 2-3-1），在工具栏图标上悬停鼠标即可显示工具名称（如图 2-3-2）。



我的页面	序	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量
国内期货	1	沪铜2403 主	69360	0.48	330	20	69350	69360	2	2	54465	153401
期权T报	2	沪铜2404 次	69420	0.51	350	1	69410	69420	1	8	30730	120053
热点排名	3	沪铝2403 主	19005	0.05	10	4	19000	19005	31	83	96452	173149
涨跌排名	4	沪锌2403 主	21305	-0.12	-25	1	21300	21310	53	162	55985	82858
数据中心	5	沪铅2403 主	16250	0.00	0	4	16245	16250	6	1	25242	65899
资讯中心	6	沪镍2403 主	127330	-0.75	-960	5	127310	127330	8	6	132601	83807
	7	沪锡2403 主	218570	-0.63	-1390	2	218520	218580	1	24	41490	36464
	8	氧化铝2403 主	3211	-0.68	-22	1	3208	3212	10	1	37327	40531
	9	黄金2404 主	481.36	0.22	1.04	3	481.32	481.36	8	5	130752	165634
	10	白银2406 主	5958	0.27	16	1	5958	5959	31	198	308092	482052
	11	螺纹钢2405 主	3896	-1.27	-50	20	3895	3896	63	30	829484	1603455
	12	热卷2405 主	4030	-1.01	-41	43	4028	4029	5	27	244994	957156
	13	不锈钢2403 主	13940	-1.27	-180	2	13935	13940	13	65	135096	83626
	14	燃油2405 主	3149	0.32	10	1	3149	3150	88	16	320457	261281
	15	燃油2403 次	3112	0.10	3	12	3112	3113	37	24	310186	99737
	16	沥青2406 主	3736	-1.53	-58	1	3736	3739	170	125	137069	204659
	17	沥青2403 次	3737	-0.85	-32	15	3737	3738	1	4	96487	88951
	18	橡胶2405 主	13495	-0.52	-70	47	13495	13500	1	81	128697	169415
	19	合成橡胶2403 主	12450	0.24	30	3	12445	12460	9	2	23851	16075
	20	纸浆2405 主	5668	-0.49	-28	28	5666	5668	4	68	278279	207019
	21	线材2405 主	4118	-0.41	-17	1	4098	4115	1	1	32	144

图 2-3-1



我的页面	序	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量
国内期货	1	沪铜2403 主	69360	0.48	330	20	69350	69360	2	2	54465	153401
期权T报	2	沪铜2404 次	69420	0.51	350	1	69410	69420	1	8	30730	120053
热点排名	3	沪铝2403 主	19005	0.05	10	4	19000	19005	31	83	96452	173149
涨跌排名	4	沪锌2403 主	21305	-0.12	-25	1	21300	21310	53	162	55985	82858
数据中心	5	沪铅2403 主	16250	0.00	0	4	16245	16250	6	1	25242	65899
资讯中心	6	沪镍2403 主	127330	-0.75	-960	5	127310	127330	8	6	132601	83807
	7	沪锡2403 主	218570	-0.63	-1390	2	218520	218580	1	24	41490	36464
	8	氧化铝2403 主	3211	-0.68	-22	1	3208	3212	10	1	37327	40531
	9	黄金2404 主	481.36	0.22	1.04	3	481.32	481.36	8	5	130752	165634
	10	白银2406 主	5958	0.27	16	1	5958	5959	31	198	308092	482052
	11	螺纹钢2405 主	3896	-1.27	-50	20	3895	3896	63	30	829484	1603455
	12	热卷2405 主	4030	-1.01	-41	43	4028	4029	5	27	244994	957156
	13	不锈钢2403 主	13940	-1.27	-180	2	13935	13940	13	65	135096	83626
	14	燃油2405 主	3149	0.32	10	1	3149	3150	88	16	320457	261281
	15	燃油2403 次	3112	0.10	3	12	3112	3113	37	24	310186	99737
	16	沥青2406 主	3736	-1.53	-58	1	3736	3739	170	125	137069	204659
	17	沥青2403 次	3737	-0.85	-32	15	3737	3738	1	4	96487	88951
	18	橡胶2405 主	13495	-0.52	-70	47	13495	13500	1	81	128697	169415
	19	合成橡胶2403 主	12450	0.24	30	3	12445	12460	9	2	23851	16075
	20	纸浆2405 主	5668	-0.49	-28	28	5666	5668	4	68	278279	207019
	21	线材2405 主	4118	-0.41	-17	1	4098	4115	1	1	32	144

图 2-3-2

工具栏布局切换：点击工具栏最右侧的切换图标（如图 2-3-3），即可将工具栏布局切

换为右侧显示（如图 2-3-4），再次点击可恢复为菜单栏下方显示。



序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量
1	沪铜2404	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152	150559
2	沪铜2405	69150	0.29	200	2	69150	69160	348	23	35449	114491
3	沪铝2404	19030	0.32	60	1	19025	19030	10	1	115727	205261
4	沪锌2404	20650	0.27	55	11	20645	20650	19	255	87674	105337
5	沪铅2404	15995	0.09	15	1	15990	15995	2	5	32799	43515
6	沪镍2405	136620	-0.87	-1200	8	136620	136630	17	1	400769	134693
7	沪锡2404	218880	0.53	1150	1	218880	218890	1	3	68502	26674
8	氧化铝2404	3204	-0.68	-22	4	3203	3204	1	21	62024	39768
9	黄金2406	490.80	1.42	6.88	1	490.82	490.86	1	3	142439	201728
10	黄金2404	490.10	1.45	7.02	1	490.08	490.20	3	12	115112	71784
11	白银2406	5984	1.49	88	5	5983	5984	83	23	632286	558993
12	螺纹钢2405	3762	-0.69	-26	48	3761	3762	346	16	2064821	1995627
13	热卷2405	3888	-0.56	-22	2	3887	3888	14	2	476212	998501
14	不锈钢2405	13890	-1.24	-175	1	13885	13890	8	206	267731	139389
15	燃油2405	3159	1.71	53	15	3158	3160	79	148	662996	223817
16	沥青2406	3677	-0.27	-10	50	3678	3679	1	10	188833	222372
17	橡胶2405	13850	-0.32	-45	20	13845	13855	137	51	196654	152381
18	合成橡胶2404	13140	-0.83	-110	1	13140	13145	12	73	21088	19363
19	纸浆2405	5832	-0.72	-42	22	5830	5832	2	259	309140	183418
20	线材2405	4032	-0.17	-7	1	4032	4040	1	1	63	167
21	铁矿石2405	890.0	-0.11	-1.0	10	889.5	890.5	10	47	491889	514024

图 2-3-3



序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量
1	沪铜2404	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152	150559
2	沪铜2405	69150	0.29	200	2	69150	69160	348	23	35449	114491
3	沪铝2404	19030	0.32	60	1	19025	19030	10	1	115727	205261
4	沪锌2404	20650	0.27	55	11	20645	20650	19	255	87674	105337
5	沪铅2404	15995	0.09	15	1	15990	15995	2	5	32799	43515
6	沪镍2405	136620	-0.87	-1200	8	136620	136630	17	1	400769	134693
7	沪锡2404	218880	0.53	1150	1	218880	218890	1	3	68502	26674
8	氧化铝2404	3204	-0.68	-22	4	3203	3204	1	21	62024	39768
9	黄金2406	490.80	1.42	6.88	1	490.82	490.86	1	3	142439	201728
10	黄金2404	490.10	1.45	7.02	1	490.08	490.20	3	12	115112	71784
11	白银2406	5984	1.49	88	5	5983	5984	83	23	632286	558993
12	螺纹钢2405	3762	-0.69	-26	48	3761	3762	346	16	2064821	1995627
13	热卷2405	3888	-0.56	-22	2	3887	3888	14	2	476212	998501
14	不锈钢2405	13890	-1.24	-175	1	13885	13890	8	206	267731	139389
15	燃油2405	3159	1.71	53	15	3158	3160	79	148	662996	223817
16	沥青2406	3677	-0.27	-10	50	3678	3679	1	10	188833	222372
17	橡胶2405	13850	-0.32	-45	20	13845	13855	137	51	196654	152381
18	合成橡胶2404	13140	-0.83	-110	1	13140	13145	12	73	21088	19363
19	纸浆2405	5832	-0.72	-42	22	5830	5832	2	259	309140	183418
20	线材2405	4032	-0.17	-7	1	4032	4040	1	1	63	167
21	铁矿石2405	890.0	-0.11	-1.0	10	889.5	890.5	10	47	491889	514024
22	焦煤2405	1789.5	-1.02	-18.5	1	1789.0	1790.0	4	144	124872	

图 2-3-4

2.4. 导航栏

1. 通过点击导航栏中的不同页面，可以快速进入不同的功能页，包含我的页面、国内期货、期权 T 报、热点排名、涨跌排名、数据中心、资讯中心；
2. 可以点击导航栏中间的三角按钮（如图 2-4-1），进行导航栏的隐藏和调出；

博易大师	系统	页面	板块	新闻	功能	彭博专栏	交易	工具	帮助	彭博云课堂	云服务	交易	论坛	窗口	关闭
我的页面	序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量				
国内期货	1	沪铜2404主	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152				
期权T报	2	沪铜2405次	69150	0.29	200	2	69150	69160	348	23	35449				
热点排名	3	沪铝2404主	19030	0.32	60	1	19025	19030	10	1	115727				
涨跌排名	4	沪锌2404主	20650	0.27	55	11	20645	20650	19	255	87674				
数据中心	5	沪铅2404主	15995	0.09	15	1	15990	15995	2	5	32799				
资讯中心	6	沪镍2405主	136620	-0.87	-1200	8	136620	136630	17	1	400769				
	7	沪锡2404主	218880	0.53	1150	1	218880	218890	1	3	68502				
	8	氧化铝2404主	3204	-0.68	-22	4	3203	3204	1	21	62024				
	9	黄金2406主	490.80	1.42	6.88	1	490.82	490.86	1	3	142439				
	10	黄金2404次	490.10	1.45	7.02	1	490.08	490.20	3	12	115112				
	11	白银2406主	5984	1.49	88	5	5983	5984	83	23	632286				
	12	螺纹钢2405主	3762	-0.69	-26	48	3761	3762	346	16	2064821				
	13	热卷2405主	3888	-0.56	-22	2	3887	3888	14	2	476212				
	14	不锈钢2405主	13890	-1.24	-175	1	13885	13890	8	206	267731				
	15	燃油2405主	3159	1.71	53	15	3158	3160	79	148	662996				
	16	沥青2406主	3677	-0.27	-10	50	3678	3679	1	10	188833				
	17	橡胶2405主	13850	-0.32	-45	20	13845	13855	137	51	196654				
	18	合成橡胶2404主	13140	-0.83	-110	1	13140	13145	12	73	21088				
	19	纸浆2405主	5832	-0.72	-42	22	5830	5832	2	259	309140				
	20	线材2405主	4032	-0.17	-7	1	4032	4040	1	1	63				
	21	铁矿石2405主	890.0	-0.11	-1.0	10	889.5	890.5	10	47	491889				
	22	焦煤2405主	1789.5	-1.02	-18.5	1	1789.0	1790.0	4	144	124872				
层级^ 我的自选 国内期货主力 上期所 大商所 郑商所 中金所 SHFE-INE 广期所 夜盘												+ -			
沪深300 3540.869 3.065 0.09% 1.63亿 IF主力 3531.0 -10.0 -0.28% 5.60万 铁矿石主力 890.0 -1.0 -0.11% 49.19万 16:25:11															

图 2-4-1

3. 我的页面，为用户自定义页面，详见第八章-我的页面部分；
4. 国内期货页面，点击后进入国内期货报价页面；
5. 热点排名页面，点击后进入国内期货九大综合排名，详见第七章-7.4 热点排名；
6. 涨跌排名页面，点击后进入国内期货涨跌幅排名，详见第七章-7.3 涨跌排名；
7. 数据中心页面，点击后可查看国内期货数据和全球财经数据；
8. 资讯中心页面，点击后可查看各类新闻资讯（如图 2-4-2）。

博易大师

系统 页面 板块 新闻 功能 彭博专栏 交易 工具 帮助

彭博云课堂 云服务 交易 论坛

我的页面

国内期货

期权T报

热点排名

涨跌排名

数据中心

资讯中心

新闻首页

金属市场

农产品

能源化工

黑色金属

贵金属

股指期货

新闻快讯

外汇资讯

关键词: 请输入关键字

时间: 今天

搜索

交易提示

金属市场

黑色金属

贵金属

金价料录得月线跌幅，美联储会议是关注焦点

01-31 11:19

上海金基金价早盘报461.11元/克

01-31 11:19

上海银基金价早盘报5955元/千克

01-31 10:31

1月30日LBMA黄金下午定盘价报每盎司2043.05美元

01-31 08:40

COMEX 1月30日白银库存统计

01-31 08:34

农产品

1月31日大豆日报：豆粕比下跌快速

01-31 13:05

1月31日猪评：需求利好提振 猪价继续强势上涨

01-31 13:04

1月31日全国外三元、内三元及土杂猪均价上涨

01-31 13:03

马来西亚棕榈油午评：棕榈油继续下跌，但本月仍将上涨3%

01-31 13:01

1月31日 鸡蛋价格稳中偏弱

01-31 11:12

能源化工

1月31日山东地区针叶浆市场价格下降

01-31 13:04

1月31日山东地区 尿素行情个别小涨

01-31 13:02

1月31日山东市场液碱价格维稳

01-31 13:00

每日导读

外盘早班车

机构看市

持仓排名

现货全知道

总点击排行榜

1《农产品》（芝加哥期市）CBOT大豆上
涨，逢低买盘活跃

2《金属市场》长江有色金属现货1月31日
平均价

3《金属市场》长江有色金属现货1月31日
行情

4《农产品》油脂板块“变天”，连续两日
大幅下挫

5《农产品》又有一家机构预测巴西大豆产
量将低于1.5亿吨

沪深300 3239.060 -5.979 -0.18% 9442.03万 IF主力 3233.0 -20.0 -0.61% 4.79万 原油主力 585.1 -3.9 -0.66% 20.21万

13:05:55

图 2-4-2

2.5. 板块栏

1. 选择板块

方法一：点击菜单栏上的【板块】按钮，在弹出的板块列表中选择自己想要打开的板块（如图 2-5-1）；



序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量
1	沪铜2404	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152	150559
2	沪铜2405	69150	0.29	200	2	69150	69160	348	23	35449	114491
3	沪铝2404	19030	0.32	60	1	19025	19030	10	1	115727	205261
4	沪锌2404	20650	0.27	55	11	20645	20650	19	255	87674	105337
5	沪铅2404	15995	0.09	15	1	15990	15995	2	5	32799	43515
6	沪锡2405	136620	-0.87	-1200	8	136620	136630	17	1	400769	134693
7	沪锡2404	218880	0.53	1150	1	218880	218890	1	3	68502	26674
8	氧化铝2404	3204	-0.68	-22	4	3203	3204	1	21	62024	39768
9	黄金2406	490.80	1.42	6.88	1	490.82	490.86	1	3	142439	201728
10	黄金2404	490.10	1.45	7.02	1	490.08	490.20	3	12	115112	71784
11	白银2406	5984	1.49	88	5	5983	5984	83	23	632286	558993
12	螺纹钢2405	3762	-0.69	-26	48	3761	3762	346	16	2064821	1995627
13	热卷2405	3888	-0.56	-22	2	3887	3888	14	2	476212	998501
14	不锈钢2405	13890	-1.24	-175	1	13885	13890	8	206	267731	139389
15	燃油2405	3159	1.71	53	15	3158	3160	79	148	662996	223817
16	沥青2406	3677	-0.27	-10	50	3678	3679	1	10	188833	222372
17	橡胶2405	13850	-0.32	-45	20	13845	13855	137	51	196654	152381
18	合成橡胶2404	13140	-0.83	-110	1	13140	13145	12	73	21088	19363
19	纸浆2405	5832	-0.72	-42	22	5830	5832	2	259	309140	183418
20	线材2405	4032	-0.17	-7	1	4032	4040	1	1	63	167
21	铁矿石2405	890.0	-0.11	-1.0	10	889.5	890.5	10	47	491889	514024
22	焦煤2405	1789.5	-1.02	-18.5	1	1789.0	1790.0	4	144	124872	136463

图 2-5-1

方法二：在下方板块栏中选择【层级】（如图 2-5-2），然后在右方选择交易所，选中后会在上方出现具体的品种层级，选择品种标签即可查看（如图 2-5-3），更多板块点击最右端的加号图标进行添加后显示；

博易大师	系统	页面	板块	新闻	功能	彭博专栏	交易	工具	帮助	澎博云课堂	云服务	交易	论坛		
我的页面	序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量			
国内期货	1	金属指数	3944.16	0.25	9.97	1	--	--	0	0	30531	0			
期权T报	2	沪铜连续	69100	0.33	230	5	69030	69100	40	20	15905	45355			
热点排名	3	沪铜连三	69020	0.26	180	1	69020	69050	15	21	6306	41592			
涨跌排名	4	沪铜连四	68890	0.29	200	3	68860	68890	28	1	2939	25087			
数据中心	5	沪铜加权	69095	0.29	203	11	--	--	0	0	110531	398939			
资讯中心	6	沪铜主力	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152	150559			
	7	沪铜2403	69100	0.33	230	5	69030	69100	40	20	15905	45355			
	8	沪铜2404	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152	150559			
	9	沪铜2405	69150	0.29	200	2	69150	69160	348	23	35449	114491			
	10	沪铜2406	69020	0.26	180	1	69020	69050	15	21	6306	41592			
	11	沪铜2407	68890	0.29	200	3	68860	68890	28	1	2939	25087			
	12	沪铜2408	68750	0.23	160	1	68650	68780	2	1	789	11825			
	13	沪铜2409	68660	0.18	120	1	68630	68690	1	1	601	3615			
	14	沪铜2410	68550	0.18	120	1	68500	68610	2	2	97	1992			
	15	沪铜2411	68490	0.13	90	4	68340	68550	1	1	56	1566			
	16	沪铜2412	68420	0.15	100	1	68240	68470	1	1	144	2044			
	17	沪铜2501	68340	0.19	130	2	68330	68410	1	1	49	598			
	18	沪铜2502	68010	-0.16	-110	1	68060	68250	1	1	44	215			
	19	沪铝连续	19050	0.29	55	5	18955	19050	20	170	11750	34590			
	20	沪铝连三	18930	0.40	75	1	18920	18930	11	28	15094	42763			
	21	沪铝连四	18840	0.32	60	1	18840	18850	21	9	4573	26608			

8 / 169



序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量
1	金属指数	3944.16	0.25	9.97	1	--	--	0	0	30531	0
2	沪铜连续	69100	0.33	230	5	69030	69100	40	20	15905	45355
3	沪铜连三	69020	0.26	180	1	69020	69050	15	21	6306	41592
4	沪铜连四	68890	0.29	200	3	68860	68890	28	1	2939	25087
5	沪铜加权	69095	0.29	203	11	--	--	0	0	110531	398939
6	沪铜主力	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152	150559
7	沪铜2403	69100	0.33	230	5	69030	69100	40	20	15905	45355
8	沪铜2404	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152	150559
9	沪铜2405	69150	0.29	200	2	69150	69160	348	23	35449	114491
10	沪铜2406	69020	0.26	180	1	69020	69050	15	21	6306	41592
11	沪铜2407	68890	0.29	200	3	68860	68890	28	1	2939	25087
12	沪铜2408	68750	0.23	160	1	68650	68780	2	1	789	11825
13	沪铜2409	68860	0.18	120	1	68630	68690	1	1	601	3615
14	沪铜2410	68550	0.18	120	1	68500	68610	2	2	97	1992
15	沪铜2411	68490	0.13	90	4	68340	68550	1	1	56	1566
16	沪铜2412	68420	0.15	100	1	68240	68470	1	1	144	2044
17	沪铜2501	68340	0.19	130	2	68330	68410	1	1	49	598
18	沪铜2502	68010	-0.16	-110	1	68060	68250	1	1	44	215
19	沪铝连续	19050	0.29	55	5	18955	19050	20	170	11750	34590
20	沪铝连三	18930	0.40	75	1	18920	18930	11	28	15094	42763
21	沪铝连四	18840	0.32	60	1	18840	18850	21	9	4573	26608
22	沪铝加权	18981	0.33	63	7	--	--	0	0	205830	493465

图 2-5-4



序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量
1	金属指数	3944.16	0.25	9.97	1	--	--	0	0	30531	0
2	沪铜连续	69100	0.33	230	5	69030	69100	40	20	15905	45355
3	沪铜连三	69020	0.26	180	1	69020	69050	15	21	6306	41592
4	沪铜连四	68890	0.29	200	3	68860	68890	28	1	2939	25087
5	沪铜加权	69095	0.29	203	11	--	--	0	0	110531	398939
6	沪铜主力	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152	150559
7	沪铜2403	69100	0.33	230	5	69030	69100	40	20	15905	45355
8	沪铜2404	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152	150559
9	沪铜2405	69150	0.29	200	2	69150	69160	348	23	35449	114491
10	沪铜2406	69020	0.26	180	1	69020	69050	15	21	6306	41592
11	沪铜2407	68890	0.29	200	3	68860	68890	28	1	2939	25087
12	沪铜2408	68750	0.23	160	1	68650	68780	2	1	789	11825
13	沪铜2409	68860	0.18	120	1	68630	68690	1	1	601	3615
14	沪铜2410	68550	0.18	120	1	68500	68610	2	2	97	1992
15	沪铜2411	68490	0.13	90	4	68340	68550	1	1	56	1566
16	沪铜2412	68420	0.15	100	1	68240	68470	1	1	144	2044
17	沪铜2501	68340	0.19	130	2	68330	68410	1	1	49	598
18	沪铜2502	68010	-0.16	-110	1	68060	68250	1	1	44	215
19	沪铝连续	19050	0.29	55	5	18955	19050	20	170	11750	34590
20	沪铝连三	18930	0.40	75	1	18920	18930	11	28	15094	42763
21	沪铝连四	18840	0.32	60	1	18840	18850	21	9	4573	26608
22	沪铝加权	18981	0.33	63	7	--	--	0	0	205830	493465

图 2-5-5

2. 新建板块

1) 在报价界面单击鼠标右键，选择【板块管理】(如图 2-5-6);



图 2-5-6

2) 在弹出的页面点击【新建板块】(如图 2-5-7)，然后为新板块命名。



图 2-5-7

3. 编辑板块内容

1) 添加板块品种

方法一：在板块管理界面中，选择【添加品种】按钮，进行品种选择（如图 2-5-8）；




图 2-5-8

方法二：直接在报价界面右键单击选择【加入板块】（如图 2-5-9），之后选择新建好的板块进行添加。



图 2-5-9

2) 删除板块品种

在板块管理界面中，先选择具体板块，再选择需要删除的品种，然后选择【删除品

种】按钮（如图 2-5-10）。




图 2-5-10

4. 删除板块

在板块管理界面中，选择需要删除的板块，然后选择【删除板块】（如图 2-5-11）即可。




图 2-5-11

2.6. 状态栏

软件界面最下方是状态栏，展示特定品种合约交易数据（如图 2-6-1）；

博易大师	系统	页面	板块	新闻	功能	彭博专栏	交易	工具	帮助	彭博云课堂	云服务	交易	论坛	—	□	×
我的页面																
国内期货																
期权T报																
热点排名																
涨跌排名																
数据中心																
资讯中心																
	序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量				
	1	金属指数	3944.16	0.25	9.97	1	—	—	0	0	30531	0				
	2	沪铜连续	69100	0.33	230	5	69030	69100	40	20	15905	45355				
	3	沪铜连三	69020	0.26	180	1	69020	69050	15	21	6306	41592				
	4	沪铜连四	68890	0.29	200	3	68860	68890	28	1	2939	25087				
	5	沪铜加权	69095	0.29	203	11	—	—	0	0	110531	398939				
	6	沪铜主力	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152	150559				
	7	沪铜2403	69100	0.33	230	5	69030	69100	40	20	15905	45355				
	8	沪铜2404 主	69170	0.30	210	11	69170	69190	32	19	48152	150559				
	9	沪铜2405 次	69150	0.29	200	2	69150	69160	348	23	35449	114491				
	10	沪铜2406	69020	0.26	180	1	69020	69050	15	21	6306	41592				
	11	沪铜2407	68890	0.29	200	3	68860	68890	28	1	2939	25087				
	12	沪铜2408	68750	0.23	160	1	68650	68780	2	1	789	11825				
	13	沪铜2409	68660	0.18	120	1	68630	68690	1	1	601	3615				
	14	沪铜2410	68550	0.18	120	1	68500	68610	2	2	97	1992				
	15	沪铜2411	68490	0.13	90	4	68340	68550	1	1	56	1566				
	16	沪铜2412	68420	0.15	100	1	68240	68470	1	1	144	2044				
	17	沪铜2501	68340	0.19	130	2	68330	68410	1	1	49	598				
	18	沪铜2502	68010	-0.16	-110	1	68060	68250	1	1	44	215				
	19	沪铝连续	19050	0.29	55	5	18955	19050	20	170	11750	34590				
	20	沪铝连三	18930	0.40	75	1	18920	18930	11	28	15094	42763				
	21	沪铝连四	18840	0.32	60	1	18840	18850	21	9	4573	26608				
	22	沪铝加权	18981	0.33	63	7	—	—	0	0	205830	493465				
	常规▲	我的自选	国内期货主力	上期所▲	大商所▲	郑商所▲	中金所▲	SHFE-INE▲	+	—						
	沪深300	3540.869	3.065	0.09%	1.63亿	IF主力	3531.0	-10.0	-0.28%	5.60万	原油主力	619.0	12.4	2.04%	17.34万	Yall 16:33:41

图 2-6-1

状态栏设置：状态栏展示品种可以进行设置，在该栏目单击鼠标右键，选择【状态栏品种设置】，之后可以在弹出的页面进行自定义设置（如图 2-6-2），其中品种 1 和 2 是固定显示，3-6 为滚动显示。



图 2-6-2

三、云服务

博易大师为用户提供了自选合约的上传/下载、云预警以及交易中的云服务功能（云条件单、云止损止盈单）。

3.1. 云账号注册

点击菜单栏右侧的【云服务】，调出云登录界面，点击右下方的【立即注册】（如图 3-1-1），即可调出博易大师云注册界面（如图 3-1-2）。



图 3-1-1



图 3-1-2

3.2. 登录与账号绑定

1. 在图 3-1-1 界面中输入手机号和密码进行博易大师云登录, 登录完成后显示云服务界面 (如图 3-2-1);



图 3-2-1

2. 使用博易大师云服务，可以上传/下载自选合约，点击相应按钮即可操作；
3. 如需使用交易云服务功能，则需要先点击右上方的交易，登录成功后点击【云服务】-【绑定交易账号】，点击【绑定】进行账号绑定（如图 3-2-2）；



图 3-2-2

4. 如需进行云账号已绑定账号的解绑，也可在此界面点击【解绑】进行操作。

3.3. 修改密码

登录云账号后在云服务界面点击修改密码即可出现设置密码界面（如图 3-3-1）。在设置密码界面输入账号，验证码、校验码和新密码即可。



图 3-3-1

3.4. 上传/下载自选合约

使用博易大师云服务上传/下载自选合约，更加方便快捷。

1. 点击【上传自选合约】按钮即可将本地自选合约上传至云服务器，下方会出现成功上传提示（如图 3-4-1）；




图 3-4-1

2. 点击【下载自选合约】按钮即可将自选合约从云服务器中下载到本地机，下方也会出现相应提示（如图 3-4-2）。




图 3-4-2

四、行情介绍

4.1. 选择合约

选择合约有三种方法，选择合约后双击鼠标左键或按回车键进入该合约的详情页面。


方法一：在行情报价页面单击任意合约（底部出现蓝线）代表该合约被选中（如图 4-1-1）；



序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量
1	沪铜2403 主	68110	-0.77	-530	3	68110	68120	53	44	35898	131051
2	沪铜2404 次	68170	-0.77	-530	3	68160	68170	191	2	25513	123625
3	沪铝2403 主	18775	-0.19	-35	14	18770	18775	98	43	39891	152354
4	沪铝2404 次	18780	-0.19	-35	1	18780	18785	41	52	23873	150438
5	沪锌2403 主	20525	-0.51	-105	3	20525	20530	35	49	35617	79700
6	沪锌2404 次	20535	-0.48	-100	14	20535	20540	26	19	19381	59688
7	沪铅2403 主	16205	0.06	10	32	16205	16210	21	70	21334	53780
8	沪镍2403 主	124210	-1.04	-1310	1	124200	124210	16	7	82241	92764
9	沪锡2403 主	207560	-2.27	-4820	2	207520	207560	3	3	34886	29901
10	氧化铝2403 主	3102	-1.30	-41	2	3102	3103	50	22	15562	35141
11	黄金2404 主	481.10	-0.30	-1.44	1	481.10	481.12	2	12	65949	164880
12	白银2406 主	5829	-0.78	-46	40	5828	5829	75	34	222396	498158
13	螺纹钢2405 主	3824	-0.36	-14	1	3823	3824	1030	387	587693	1739461
14	热卷2405 主	3956	-0.45	-18	50	3955	3956	7	160	159395	936882
15	不锈钢2403 主	13600	-0.40	-55	1	13595	13600	81	83	57856	65594
16	不锈钢2405 次	13640	-0.47	-65	1	13635	13640	77	53	44107	91066
17	燃油2405 主	3031	1.24	37	87	3030	3032	334	215	370079	268142
18	沥青2406 主	3694	-0.11	-4	1	3693	3694	55	37	43080	202400
19	橡胶2405 主	13400	0.22	30	2	13395	13400	133	65	62091	167088
20	合成橡胶2403 主	12500	0.00	0	1	12495	12500	1	10	5312	13947
21	纸浆2405 主	5570	-1.31	-74	8	5570	5572	76	348	231766	234788

图 4-1-1

方法二：通过选择不同的板块可以选择该板块下的品种合约（如图 4-1-2），选择不同板块的方法详见第二章-2.5.1 选择板块；



序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量
1	沪铅连续	16245	0.19	30	10	16240	16255	5	10	45	1795
2	沪铅连三	16205	0.06	10	1	16200	16205	2	1	404	3180
3	沪铅连四	16160	0.00	0	1	16160	16180	1	1	53	418
4	沪铅加权	16227	0.17	27	1	--	--	0	0	31323	94095
5	沪铅主力	16230	0.22	35	1	16225	16230	31	40	23138	53627
6	沪铅2402	16245	0.19	30	10	16240	16255	5	10	45	1795
7	沪铅2403 主	16230	0.22	35	1	16225	16230	31	42	23138	53627
8	沪铅2404	16225	0.09	15	1	16220	16225	20	6	7652	34708
9	沪铅2405	16205	0.06	10	1	16200	16205	2	1	404	3180
10	沪铅2406	16160	0.00	0	1	16160	16180	1	1	53	418
11	沪铅2407	16155	0.28	45	1	16135	16185	2	1	1	61
12	沪铅2408	16160	-0.03	-5	1	16135	16170	1	1	9	55
13	沪铅2409	16180	0.00	0	1	16140	16175	1	2	1	59
14	沪铅2410	16105	-0.28	-45	1	16100	16135	3	1	7	50
15	沪铅2411	16070	-0.06	-10	1	16115	16140	1	3	11	63
16	沪铅2412	16035	-0.16	-25	1	16110	16140	1	2	1	64
17	沪铅2501	16055	-0.09	-15	1	16100	16135	1	1	1	15

图 4-1-2

方法三：在英文输入法状态下在软件界面输入合约代码，使用智能键盘选择合约（如图 4-1-3）。



图 4-1-3

4.2. 合约基本资料 (F10)

选中合约后，在合约的报价/分时图/K线图/闪电图等界面，敲击键盘 F10（也可使用工具栏上的 F10）可以查看该合约的基本资料（如图 4-2-1）。



图 4-2-1

4.3. 加入自选

添加合约到自选有两种方法，加入到自选的合约可以在板块栏中【我的自选】里查看。

方法一：在报价页面选中合约单击鼠标右键，选择【加入自选】（如图 4-3-1）；



图 4-3-1

方法二：进入合约详情页面，单击鼠标右键选择【加入自选】（如图 4-3-2）；



图 4-3-2

方法三：买入后自动加入自选, 启用此功能需要在交易下单面板左侧的功能模块中选择【参数设置】，然后在公共参数-下单设置中勾选【买入后自动加入自选股】选项（如图 4-3-3）。



图 4-3-3

4.4. 隐藏合约（品种）

1. 隐藏合约（品种）

在报价页面选中合约，然后单击鼠标右键，选择【隐藏合约】，该合约即被隐藏（如图 4-4-1），其中国内期货主力板块里是隐藏品种。



图 4-4-1

2. 隐藏管理

在报价页面单击鼠标右键，选择【隐藏品种管理】，即可查看到已经隐藏的合约/品种，并可进行相应管理操作（如图 4-4-2）。




图 4-4-2

3. 取消隐藏

若要让隐藏的合约（品种）再次在报价页面显示，在报价页面中单击鼠标右键，选择【取消隐藏】（如图 4-4-3）。



图 4-4-3

4.5. 编辑表头

在报价页面中单击鼠标右键，选择【编辑表头栏目】，即可出现【编辑表头栏目】界面（如图 4-5-1）。在左侧栏目中选择不同的板块，【已选栏目】和【可选栏目】中即会出现对应板块的表头字段。【已选栏目】中的字段是在前端显示的字段，【可选栏目】中的字段是未在前端显示的字段。




图 4-5-1

1. 添加：点击【可选栏目】中的字段选择【添加】按钮，即可将选中字段添加至【已选栏目】中，该字段在前端进行展示；
2. 删除：点击【已选栏目】中的字段选择【删除】，选中字段即会在【可选栏目】中，该字段即可从前端删除；
3. 上移/下移：在【已选栏目】和【可选栏目】中选择字段，点击上移/下移可进行显示排序；
4. 设置栏目列宽：在【已选栏目】和【可选栏目】中选择字段，设置栏目列宽数字输入框中输入或点击输入框后方按钮调整数字，即可设置栏目列宽；
5. 固定栏目数量：在固定栏目数量中输入或使用输入框后方按钮调整数字（最大值为5），可固定设置的栏目数量。在缩小软件界面或电脑屏幕较小时，使用下方图片红框处按钮（如图 4-5-2）左右滑动查看栏目。



我的页面	序	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量	持仓量
456	4	沪铝2404次	18845	0.16	30	4	18845	18850	60	58	55705	151204
123	5	沪锌2403主	20565	-0.32	-65	2	20560	20565	9	12	74037	77141
789	6	沪锌2404次	20570	-0.31	-65	2	20565	20570	16	13	44105	61678
458	7	沪铅2403主	16185	-0.06	-10	3	16185	16190	14	52	38318	51477
	8	沪镍2403主	124960	-0.45	-560	16	124950	124960	8	2	157341	87278
国内期货	9	沪锡2403主	208470	-1.84	-3910	2	208470	208570	3	1	61533	28019
期权T报	10	氧化铝2403主	3135	-0.25	-8	8	3135	3136	6	42	26408	33455
热点排名	11	黄金2404主	480.66	-0.39	-1.88	1	480.62	480.66	15	11	86678	162750
涨跌排名	12	白银2406主	5824	-0.87	-51	3	5823	5824	15	35	336477	489319
数据中心	13	螺纹钢2405主	3836	-0.05	-2	65	3835	3836	9	127	1256479	1729234
资讯中心	14	热卷2405主	3967	-0.18	-7	12	3967	3968	9	22	324744	926498
	15	不锈钢2403主	13615	-0.29	-40	1	13610	13615	1	39	95363	61617
	16	不锈钢2405次	13635	-0.51	-70	1	13635	13640	12	15	78716	93158
	17	燃油2405主	3021	0.90	27	22	3021	3022	218	20	519481	256786
	18	沥青2406主	3696	-0.05	-2	2	3696	3698	4	6	77929	196624
	19	橡胶2405主	13355	-0.11	-15	13	13355	13360	153	44	149862	163341
	20	合成橡胶2403主	12360	-1.12	-140	2	12360	12370	7	1	11542	13288
	21	纸浆2405主	5564	-1.42	-80	26	5562	5564	2	203	421430	240170
	22	线材2405主	4067	0.69	28	1	4038	4056	1	1	42	125
	23	铁矿石2405主	939.0	-0.63	-6.0	47	938.5	939.0	1	1	276436	485038
	24	焦煤2405主	1715.0	0.18	3.0	5	1715.0	1715.5	1	40	88358	127986

图 4-5-2

4.6. 参数设置

在报价页面单击鼠标右键，选择【参数设置】，可以设置报价页面的参数（如图 4-6-1）。



图 4-6-1

1. 显示网格线：选中时报价页面出现网格线；
2. 涨跌停时高亮显示：选中时行情出现涨跌停时以高亮突出显示；
3. 价格成交量变化时，背景高亮，数字反显：选中时当行情价格成交量发生变化时，报价背景高亮，数字反显；
4. 滚动鼠标滚轮时：可设置鼠标滚动时，一次滚动一行或者滚动一页；
5. 选中行买一、卖一字体放大：选中合约后，买一、卖一价格的字体放大 X 号；
6. 双击报表进入视图：可设置双击报表进入走势图/K 线图/闪电图；
7. 选中行效果：可设置选中行的效果为带下划线、带底色、带边框、带边框和底色中的一种；
8. 热点排名定时刷新：设置热点排名页面中的定时刷新秒数，默认为 10 秒；
9. 默认页签类型：设置板块栏的页签类型，可选择层级、常规中的一种。

五、分时图界面

5.1. 分时画线规则

1. 白线画法：该合约每分钟最后一笔成交价的连线；
2. 黄线画法：黄线为均价线，即该合约当日开盘至这一分钟加权平均价的连线。

5.2. 画线工具

1. 调出画线工具

- 1) 点击工具栏中铅笔图标按钮，即可调出画线工具（如图 5-2-1）；




图 5-2-1

- 2) 画线工具上方为画线类型区，可以点击画线图示后方的倒三角选择需要的画线名称；
- 3) 画线工具中间部分为画线管理区，可以删除、复制、设置、隐藏、全部隐藏、全部显示，并可对画线进行管理；
- 4) 画线工具下方为画线自定义部分，可以点选颜色、粗细、线型等。

2. 画线操作

- 1) 在画线工具上选择需要的线型（如直线），鼠标会变为抓取光标，此时在分时图上单击使鼠标左键，即确定了画线的第一个落点；
- 2) 此时移动鼠标可在分时图上变换位置，在目标点单击鼠标左键，即完成了画线的操作（如图 5-2-2）。




图 5-2-2

3. 删除画线

对不再需要的画线，把鼠标移动到画线上，当鼠标变为手掌图标时，单击鼠标右键即可调出【删除画线】、【删除全部画线】，按需使用即可（如图 5-2-3）。




图 5-2-3

5.3. 信息窗口



图 5-3-1

1. 合约名称下方的买卖盘对比柱图

红柱代表买入量，绿柱代表卖出量，红绿柱长度按买入量和卖出量之比分配。一档行情时为买一价、卖一价的挂单量，五档行情时为买一价至买五价、卖一价至卖五价的挂单量之和（如图 5-3-1）。

2. 成交明细显示

成交明细的时间显示格式为“大数字+小数字”，大数字代表 X 时 X 分，小数字代表 X 秒（如图 5-3-2），也可通过按键盘 F1 调出当天全部的成交明细数据，也是精确到秒。



图 5-3-2

3. 价量分布显示

可通过按键盘 F2 调出当天价量分布图表（如图 5-3-3）。




图 5-3-3

名词释义：

- 1) 成交量：对应前面的成交价格，表示在此价位上成交的成交量总和；
- 2) 占比：对应前面的成交价格，表示在此价位上的成交量占今天总成交量的百分比；

- 3) 占比计算公式： 在此价位上的成交量/总的成交量 $\times 100\%$;
- 4) 竞买率： 对应前面的成交价格，在此价位上成交量中主动性买量占的比率;
- 5) 竞买率计算公式： 在此价格上以卖价成交的成交量/此价位的成交量 $\times 100\%$ 。

4. 大单提取

在分时图界面（包括信息栏）单击鼠标右键可以调出大单提取功能（如图 5-3-4）;




图 5-3-4

在弹出的窗口里输入大单的提取标准，比如 100，那么在成交明细里只会显示大于等于 100 手的报单（如图 5-3-5）。



图 5-3-5

5.4. 历史回忆

可以通过如下几种方式查看某合约近 10 个交易日（含当日），或某一具体日期（最多支持 250 个交易日）的历史分时走势图。

方法一：在分时图界面，敲击键盘上的↓键，可以向前请求一天的历史回忆，最多请求 10 个交易日（含当日），敲击键盘上的↑箭头，可以撤销一天的历史回忆，直至恢复只显示当日的分时走势图（如图 5-4-1）；



图 5-4-1

方法二：在日 K 线图界面单击鼠标左键调出十字光标，将十字光标停留在需要查看历史回忆的那根 K 线上（如图 5-4-2），敲击键盘上的【回车】键，可以调出该日的历史回忆，画面左上角可查看该日的日期（如图 5-4-3）；



图 5-4-2



图 5-4-3

方法三：在分时图页面单击鼠标右键，选择【历史回忆】—【选择日期】，在弹出的对

话框中选择历史上具体的一天查看当日的分时图（如图 5-4-4）。



图 5-4-4

5.5. 视图组合

1. 分时图主图和副图的总数量，可以通过视图组合进行自定义，在分时图界面单击鼠标右键调出【视图组合】来进行更改，最多支持六图组合的展示方式（如图 5-5-1）；




图 5-5-1

- 在分时图副图中，可以通过点击循环切换指标按钮，或者下拉按钮，快捷切换副图指标，（如图 5-5-2）。



图 5-5-2

5.6. 主图坐标

1. 设置主图坐标

在分时图界面单击鼠标右键，选择【分时主图坐标】，默认为普通坐标，还可以选择反转坐标和满占坐标（如图 5-6-1），满占坐标中线取当日最高价和最低价的均值。




图 5-6-1

2. 反转坐标

可以将分时图上下颠倒显示。在分时图界面单击鼠标右键，选择【分时主图坐标】，再选择【反转坐标】实现（如图 5-6-2）。



图 5-6-2

5.7. 参数设置

设置分时图页面参数，单击鼠标右键，选择【参数设置】，打开参数设置页面（如图 5-7-1）。




图 5-7-1

1. 走势线加粗：选中后分时走势图加粗显示；
2. 分时图中线：如果不勾选，分时图中线值为昨结、最高价、最低价中取最大最小值的均值，如果选中时分时图中线位置会根据公共参数里涨跌计算方式的选项而定。
例：涨跌计算方式若选择对比昨结价则分时图中线为昨结价；
3. 成交量线分红绿线显示：选中后成交量线分红绿线显示；
4. 持仓量线抬高显示：有持仓量线时选中后会抬高显示；
5. 默认副图指标：设置默认副图的指标，如需设置多个指标，需用逗号隔开；
6. 循环切换指标：设置循环切换的指标，需要用逗号隔开。

六、K 线图界面

在分时图界面按【回车】键即可进入 K 线图界面。K 线图纵坐标轴默认普通坐标系，可在 K 线图右侧纵坐标处点击鼠标右键选择对数坐标系（如图 6-1）。



图 6-1

6.1. 变换周期

变化 K 线周期的方式有以下三种：

方法一：可以通过工具栏上的周期切换按钮，快速切换 K 线图周期（如图 6-1-1）；



图 6-1-1

我们提供了 5s, 15s 和 30s 三个级别的秒周期选择，在工具栏中点击 x 图标里可进行自定义周期设置，支持日和分钟级别的周期自定义，秒周期只支持当日。

方法二：在 K 线图界面，通过单击鼠标右键调出【变换周期】选项，进行 K 线图周期切换（如图 6-1-2）；




图 6-1-2

方法三：在 K 线图界面按【F8】按键可以在不同的周期之间进行切换。

6.2. 日期分割线

在分钟周期 K 线会显示上一交易日/当前交易日日期分割线，分割线以红色竖虚线显示（如图 6-2-1）。



图 6-2-1

6.3. 主/副图指标

1. 主图形态

K线图主图默认为K线形态，可以选择其他形态，方法为在界面单击鼠标右键，选择【主图形态】，系统提供了K线、美国线、收盘价线、最高价线、最低价线和宝塔线（如图 6-3-1）。




图 6-3-1

2. 坐标反转

K线图主图坐标支持坐标反转，入口为K线图界面单击鼠标右键，选择【坐标反转】，点击【启用】开启主图坐标反转，可以同时勾选【反转副图】，在主图反转的同时副图指标也同时反转（如图 6-3-2）。




图 6-3-2

3. 叠加主图指标

K 线图支持主图指标叠加，方法为在主图区域单击鼠标右键，选择【叠加主图坐标】，然后选择坐标类型，在对应的坐标类型里选择具体指标。在选择叠加主图指标时可以选择清空指标（如图 6-3-3）。




图 6-3-3

4. 叠加副图指标：方法和叠加主图指标相似；

5. 切换指标：K线图主、副图指标均可自主选择，有如下三种方法：

方法一：循环切换：在K线图界面点击主副图左上角循环切换指标按钮，主图或副图指标会进行循环切换；

方法二：快捷选择：在K线图界面点击主副图左上角快捷选择下拉按钮，可以快速选择所需指标；

方法三：在K线图界面空白处单击鼠标右键选择【技术分析】找到对应指标进行调整（如图6-3-4）。




图 6-3-4

6.4. 指标管理

系统还提供对指标的管理（自定义添加和修改指标），入口为K线界面单击鼠标右键，选择【指标管理】。

1. 在【指标管理】对话框中点击右上角【新增公式】（如图6-4-1）；




图 6-4-1

2. 在该对话框中对指标进行编辑，编写完成后点击【测试公式】，如编写无误，则会显示【编译通过】，点击右上角【确定】，完成指标编写（如图 6-4-2）；

修改技术指标公式

公式名称: VOL 快捷码: VOL 加密 ☐ 可用周期 公式说明 确定

简要描述: 成交量 测试公式 参数精灵 取消

公式分类: 成交量指标 画线方式: 副图 另存公式

NO	参数名	类型	缺省值	最小值	最大值	步长
1	M1	数值型	5	1	10	0
2	M2	数值型	10	5	30	0
3						
4						
5						
6						
7						
8						

额外Y轴分界 1 2 3 4

水平线位置（最多7条，用分号隔开）
自动

插入函数 插入颜色 引用公式 编译信息

```
1 VOLUME: VOL, VOLSTICK;  
2 MAVOL1: MA (VOLUME, M1);  
3 MAVOL2: MA (VOLUME, M2);
```


图 6-4-2

3. 修改指标参数：对于有参数的指标可以对参数进行修改，具体方式如下：
 - 1) 进入【修改技术指标公式】对话框进行修改；
 - 2) 单击需修改的指标即选中该指标，选中后该指标线上会出现白色小方块，此时单击鼠标右键，选择【指标参数】，进入【调整参数】对话框（如图 6-4-3）；
 - 3) 可在输入框中输入需修改的参数值，也可通过输入框后点击上下按钮调节参数，修改完成后点击【确定】；
 - 4) 如需恢复默认参数，可点击左下角【缺省设置】，再点击【确定】。




图 6-4-3

6.5. 区间统计/放大

在 K 线图上按住鼠标左键进行拖动，会出现一个方框，松开左键会出现【区间放大】、【区间统计】的选项（如图 6-5-1）。



图 6-5-1

1. 区间放大：选择区间放大后，方框中选中的 K 线会被放大，便于用户详细分析，如需退出区间放大有如下方法：

方法一：使用工具栏上的缩小图标缩小 K 线；

方法二：使用键盘上的向下箭头↓缩小 K 线；

方法三：使用 ctrl+鼠标滚轮缩小 K 线。

2. 区间统计：选择区间统计后，方框中选中的 K 线会进行多维度的统计，在该对话框中可以对【起始时间】和【终止时间】进行调整，相应的统计数据也会随之变化，区间统计效果（如图 6-5-2）。




图 6-5-2

6.6. 商品叠加

在 K 线图中，可以将多个合约的 K 线叠加在一张图上，商品叠加步骤如下：

1. 在 K 线图上单击鼠标右键，选择【商品叠加】，选择【选择叠加品种】（如图 6-6-1）；




图 6-6-1

2. 在【选择商品】对话框中选择要叠加的合约（如图 6-6-2），商品价格相差较小可选择【绝对坐标】，商品价格相差较大时可选择【相对坐标】；




图 6-6-2

3. 点击【确定】可看到叠加后的效果（如图 6-6-3），叠加 8 个以上合约时，叠加的 K 线颜色会出现重复；




图 6-6-3

4. 删除叠加商品的三种方式：

方法一：选中要删除的商品 K 线，点击鼠标右键，在下拉菜单中选择【删除指标】；

方法二：选中要删除的商品 K 线，使用键盘右上角的 Esc 键；

方法三：在 K 线图界面单击鼠标右键，选择【商品叠加】-【清空叠加品种】（如图 6-6-4）。




图 6-6-4

6.7. 参数设置

设置 K 线图页面参数，单击鼠标右键，选择【参数设置】，打开参数设置页面（如图 6-7-1）。



图 6-7-1

1. 分钟线只显示当日 K 线：选中后 K 线分钟线周期只显示当日 K 线；
2. 分秒周期显示 K 线倒计时：选中后在分秒周期上显示 K 线倒计时；
3. 显示昨天/今天分割线：选中后 K 线中显示昨天/今天分割线；
4. K 线图缩小到显示所有后可继续向左压缩：选中后可以把 K 线压缩的更小；
5. 不显示坐标：选中后 K 线图中不显示坐标提示；
6. 坐标右侧显示：坐标默认为左侧显示，选中后可右侧显示坐标；
7. 空心阳/阴 K 线：选中后阳线/阴线显示为空心；
8. 屏蔽小横线：选中后可将成交量为 0 的小横线 K 线屏蔽；
9. 曲线平滑：选中后可使画线显示更平滑；
10. 最大化显示 K 线：选中后可最大化显示 K 线；
11. 显示指标信息涨跌箭头：选中后可显示主/副图指标信息的涨跌箭头；
12. K 线主图指标信息双行显示：选中后左上角 K 线主图指标信息分两行显示；
13. 启用鼠标左键拖动平移 K 线：选中后按住鼠标左键，在 K 线图可以拖动平移 K 线；

14. 默认主图指标：设置主图默认指标，如需多个指标，需用逗号隔开；
15. 主图循环指标：设置主图循环指标，多个指标间用逗号隔开；
16. 默认副图指标：设置副图默认指标，如需设置多个指标，需用逗号隔开；
17. 循环切换指标：设置副图循环指标，多个指标间用逗号隔开；
18. 默认周期：K 线默认为日线，可以设置为其他周期；
19. K 线默认宽度：可设置 K 线宽窄，数值越大 K 线越宽；
20. K 线间比：可设置 K 线的间隔距离，数值越小相邻 K 线越紧凑；
21. K 线右侧空余比例：可设置 K 线右侧的距离百分比，数值越小右侧空余距离越窄；
22. K 线图高低点设置：可以设置 K 线高低点的显示类型，以及显示百分比数值；
23. K 线图绘制策略：可以设置 K 线绘制为增量绘制/全量绘制，如果选择为增量绘制，还可设置增量绘制的 K 线根数。

七、实用功能

7.1. 品种同列

1. 调出品种同列

在报价页面选中合约单击鼠标右键选择【品种同列】，或在合约详情页面点击右上方【品种同列】功能按键，均可打开合约多品种同列页面，该页面默认展示 4 个品种的分时图（如图 7-1-1 和 7-1-2）。



图 7-1-1



图 7-1-2

2. 选择板块/品种

点击右上角【板块】选择其他板块品种，该操作会同时更新全图，也可以选中单一小图使用智能键盘键入具体合约名称，该小图会对应变化。

3. 品种同列翻页

可以敲击键盘 page up 和 page down 或者滚动鼠标滚轮来进行上下翻页。

4. 品种同列数量

方法一：可以设置品种同列展示的图形个数，点击右上角【4图】出现选项，可以选择【6图】、【9图】和【12图】；

方法二：在品种同列界面，单击鼠标右键，选择【切换视图】，可以选择【6图】、【9图】和【12图】（如图 7-1-3）。




图 7-1-3

5. 品种同列操作

品种同列还可以进行其他操作，【K 线】打开 K 线图（全图生效）、【预警】选中品种合约设置预警。如果切换为 K 线图模式在单个小图里可以点击上方的按钮，来切换指标、设置指标参数和调整周期。

7.2. 周期同列

1. 调出周期同列

在报价页面选中合约单击鼠标右键选择【周期同列】，或在合约详情页面点击右上方【周期同列】功能按键，均可打开合约多周期同列页面（如图 7-2-1、7-2-2）。左上第一幅图为分时图，其余为 K 线图，默认展示 4 幅图。



图 7-2-1



图 7-2-2

2. 切换周期/品种

方法一：点击右上方【切换周期】切换当前选中视图周期；

方法二：点击工具栏周期按钮进行切换；

方法三：对于小图为K线图可以点击上方的周期切换按钮，选择对应周期直接切换。

3. 切换品种

如果要切换当前的品种，调出智能键盘输入目标合约（如图 7-2-3）可以切换为目标合约对应品种（全图切换）。



图 7-2-3

4. 周期同列翻页

可以敲击键盘 page up 和 page down 或者滚动鼠标滚轮来进行上下翻页。

5. 周期同列数量

方法一：可以设置品种同列展示的图形个数，点击右上角【4图】出现选项，可以选择【6图】、【9图】；

方法二：在品种同列界面，单击鼠标右键，选择【切换视图】，可以选择【6图】、【9图】（如图 7-2-4）。



图 7-2-4

7.3. 涨跌排名

1. 点击导航栏【涨跌排名】，即可进入涨跌排名页面，页面左侧为当日品种涨幅榜，页面右侧为该品种和分时图、K 线图和信息窗口（如图 7-3-1）；




图 7-3-1

2. 点击当日品种涨幅榜、分时图、K 线图、信息窗口右上方的小方块按钮（如图 7-3-2）即可放大该窗口（如图 7-3-3），缩小窗口右上方叠加小方块按钮即可；



图 7-3-2



图 7-3-3

- 在当日品种涨幅榜中点击期货市场或自选，则下方涨跌显示区域即会显示对应板块中合约的排名（如图 7-3-4）；



图 7-3-4

- 在当日品种涨幅榜中点击字段后的箭头，涨跌排名显示区域中的合约排名即会跟着发生变化（如图 7-3-5）。



图 7-3-5

7.4. 热点排名

- 点击导航栏【热点排名】即可进入热点排名页面，本页面为九宫格形式，只针对主力合约进行排名；

- 排名内容分别为今日涨幅、今日跌幅、活跃度、1 分钟涨幅、1 分钟跌幅、量比、今日增仓比、今日减仓比和成交金额（如图 7-4-1）；
- 单击九宫格中的合约，交易下单板可自动填入该合约的相关信息；
- 双击任一合约可以进入该合约的详情页面。

综合排名-国内期货									
今日涨幅			1分钟涨幅			今日增仓比			
纯碱2405	1891	5.23	鸡蛋2405	3582	0.08	纤维板2405	1275.0	1.176	
SCFIS欧线2404	1857.1	3.79	纤维板2405	1275.0	0.08	线材2405	4014	1.084	
白银2406	6081	2.12	生猪2405	14745	0.07	对二甲苯2405	8398	1.077	
黄金2404	495.34	1.55	菜粕2405	2542	0.04	工业硅2405	13445	1.072	
黄金2406	496.10	1.50	纸浆2405	5824	0.03	短纤2405	7306	1.070	
今日跌幅			1分钟跌幅			今日减仓比			
碳酸锂2407	115800	-3.62	玻璃2405	1643	-0.06	黄金2404	495.34	0.882	
对二甲苯2405	8398	-2.03	锰硅2405	6300	-0.03	IM2403	5310.8	0.910	
PTA2405	5836	-1.68	沪镍2405	136790	-0.01	IF2403	3539.4	0.927	
合成橡胶2404	13010	-1.44	黄金2406	496.10	-0.00	IH2403	2430.0	0.927	
IM2403	5310.8	-1.20	沪锡2404	218740	0.00	IC2403	5337.8	0.935	
活跃度			量比			成交金额			
IM2403	5310.8	7013.54	黄金2406	496.10	3.378	黄金2406	496.10	870.14亿	
碳酸锂2407	115800	3747.97	纯碱2405	1891	3.113	原油2404	613.3	747.99亿	
IF2403	3539.4	3667.96	白银2406	6081	2.522	白银2406	6081	651.78亿	
IC2403	5337.8	3453.08	PTA2405	5836	1.543	IM2403	5310.8	486.11亿	
原油2404	613.3	1862.12	二年国债2406	101.490	1.462	黄金2404	495.34	398.64亿	

图 7-4-1

7.5. 期权 T 报

点击左侧【期权报价】即可进入期权仿真 T 型报价页面（如图 7-5-1），T 型报价是目前主流的一种期权报价方式。

- T 型报价由一横一竖组成一个 T 字。一横为期权合约的表头，主要包括：最新、涨跌、幅度%、买价、买量、卖价、卖量、成交量、持仓量、溢价率、时间价值、内在价值、Delta、Gamma、Rho、Theta、Vega，一竖为行权价；

买量	买价	幅度%	涨跌	最新	购<行权价>沽↑	最新	涨跌	幅度%	买价	买量
6	255.8	6.36	15.4	257.4	2175.000	0.4	0.0	0.00	0.4	66
6	231.8	6.62	14.4	231.8	2200.000	0.8	0.0	0.00	0.6	33
6	206.8	8.70	16.8	209.8	2225.000	0.8	0.0	0.00	0.6	26
6	181.8	8.55	14.4	182.8	2250.000	0.8	-0.4	-33.33	0.8	6
6	157.4	10.25	14.8	159.2	2275.000	1.0	-0.6	-37.50	1.0	28
6	133.4	8.94	10.8	131.6	2300.000	2.4	-1.0	-29.41	2.2	69
6	109.4	11.16	11.0	109.6	2325.000	3.4	-2.0	-37.04	3.2	17
2	87.2	12.18	9.4	86.6	2350.000	5.8	-3.2	-35.56	5.6	24
6	66.8	19.15	10.8	67.2	2375.000	10.4	-4.6	-30.67	10.0	5
1	49.0	16.04	6.8	49.2	2400.000	17.0	-7.4	-30.33	17.0	4
6	33.8	18.62	5.4	34.4	2425.000	27.0	-10.4	-27.81	27.0	1
4	23.0	15.84	3.2	23.4	2450.000	42.2	-9.2	-17.90	40.2	15
3	14.6	13.85	1.8	14.8	2475.000	60.0	-10.4	-14.77	56.8	6
10	9.2	11.90	1.0	9.4	2500.000	77.0	-14.0	-15.38	76.4	6
4	3.2	0.00	0.0	3.2	2550.000	120.0	-15.8	-11.63	120.4	6
41	1.2	14.29	0.2	1.6	2600.000	172.0	-11.8	-6.42	168.2	12
128	0.6	0.00	0.0	0.8	2650.000	--	--	--	217.4	--
191	0.4	-25.00	-0.2	0.6	2700.000	265.8	-17.4	-6.14	267.2	6
21	0.4	0.00	0.0	0.6	2800.000	--	--	--	366.8	--

图 7-5-1

- 在 T 型报价页面的左上角有两个下拉菜单，可以选择相应的标的品种及合约（如图 7-5-2），例：投资者想要交易某品种未来某一月份的期权，可通过下拉菜单轻松选中相应月份的期权合约，月份旁边显示剩余天数；

买量	买价	幅度%	涨跌	最新	购<行权价>沽↑	最新	涨跌	幅度%	买价	买量
6	255.6	6.36			2175.000	0.4	0.0	0.00	0.4	66
6	231.2	6.62			2200.000	0.8	0.0	0.00	0.6	33
9	206.2	8.70			2225.000	0.8	0.0	0.00	0.6	26
9	181.4	8.55			2250.000	0.8	-0.4	-33.33	0.8	6
15	156.8	10.25			2275.000	1.0	-0.6	-37.50	1.0	28
11	132.8	10.93			2300.000	2.4	-1.0	-29.41	2.2	60
2	109.2	11.16			2325.000	3.4	-2.0	-37.04	3.2	9
6	86.8	12.18			2350.000	5.6	-3.4	-37.78	5.6	16
12	66.6	19.86			2375.000	10.4	-4.6	-30.67	10.0	25
5	48.4	16.04			2400.000	17.0	-7.4	-30.33	17.2	3
13	34.0	17.24			2425.000	27.6	-9.8	-26.20	26.8	19
3	23.2	14.85			2450.000	42.2	-9.2	-17.90	40.6	18
3	14.6	13.85			2475.000	60.0	-10.4	-14.77	57.2	12
6	9.2	11.90			2500.000	77.0	-14.0	-15.38	76.6	13
89	3.0	6.25			2550.000	120.0	-15.8	-11.63	120.8	6
47	1.2	14.29			2600.000	172.0	-11.8	-6.42	168.4	12
128	0.6	0.00			2650.000	--	--	--	217.6	--
191	0.4	-25.00			2700.000	265.8	-17.4	-6.14	267.2	12
21	0.4	0.00			2800.000	--	--	--	366.8	--

图 7-5-2

- 到期日：是买方可以行使权利的最后期限；
- 最新价：即期权价格，也称权利金，是指期权买方为取得期权合约所赋予的权利而

支付给卖方的费用。期权交易或炒卖的就是【权利金】。权利金在软件内体现为【最新价】;

- 3) 行权价：也称为执行价格，是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格;
- 4) 看涨期权和看跌期权：按照买卖方向的不同，可将期权分为看涨期权和看跌期权，在行权价左侧是看涨期权（认购期权），在行权价右侧是看跌期权（认沽期权）;
- 5) 实值期权、虚值期权和平值期权：按照执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权。红色底色是实值期权，蓝色底色是虚值期权，黑色底色为平值期权（如图 7-5-3）。

买量	买价	幅度%	涨跌	最新	购<行权价>沽↑	最新	涨跌	幅度%	买价	买量
18	255.6	6.36	15.4	257.4	2175.000	0.4	0.0	0.00	0.4	61
6	231.2	7.27	15.8	233.2	2200.000	0.6	-0.2	-25.00	0.6	31
3	206.6	4.25	8.2	201.2	2225.000	0.8	0.0	0.00	0.6	23
3	182.0	8.67	14.6	183.0	2250.000	1.0	-0.2	-16.67	0.8	15
3	157.4	8.73	12.6	157.0	2275.000	1.2	-0.4	-25.00	1.0	115
9	132.4	9.94	9.8	108.4	2300.000	2.4	-1.8	-33.33	3.4	22
6	109.4	9.94	9.8	108.4	2325.000	3.6	-1.8	-33.33	3.4	1
24	86.8	12.44	9.6	86.8	2350.000	5.8	-3.2	-35.56	5.8	20
3	66.6	19.15	10.8	67.2	2375.000	10.2	-4.8	-32.00	10.0	22
3	48.6	16.51	7.0	49.4	2400.000	17.2	-7.2	-29.51	17.0	17
27	33.6	18.62	5.4	34.4	2425.000	26.6	-10.8	-28.88	26.8	8
11	22.6	13.86	2.8	23.0	2450.000	40.6	-10.8	-21.01	40.4	3
1	14.4	10.77	1.4	14.4	2475.000	58.2	-12.2	-17.33	56.6	12
88	8.8	7.14	0.6	9.0	2500.000	78.0	-13.0	-14.29	76.6	2
16	3.0	-6.25	-0.2	3.0	2550.000	128.2	-7.6	-5.60	120.8	2
45	1.2	0.00	0.0	1.4	2600.000	171.0	-12.8	-6.96	168.6	6
120	0.6	-25.00	-0.2	0.6	2650.000	--	--	--	217.6	--
162	0.4	-50.00	-0.4	0.4	2700.000	265.8	-17.4	-6.14	267.0	12
5	0.4	-33.33	-0.2	0.4	2800.000	370.2	-12.8	-3.34	367.0	6

图 7-5-3

3. 切换标签, 快速切换期权相关数据（如图 7-5-4）。

买量	买价	幅度%	涨跌	最新	购<行权价>沽↑	最新	涨跌	幅度%	买价	买量
6	255.4	6.36	15.4	257.4	2175.000	0.4	0.0	0.00	0.4	66
6	230.2	6.62	14.4	231.8	2200.000	0.8	0.0	0.00	0.6	33
6	205.4	8.70	16.8	209.8	2225.000	0.8	0.0	0.00	0.6	26
12	180.6	8.55	14.4	182.8	2250.000	0.8	-0.4	-33.33	0.8	6
1	156.8	10.25	14.8	159.2	2275.000	1.0	-0.6	-37.50	1.0	28
6	132.0	11.09	13.4	134.2	2300.000	2.4	-1.0	-29.41	2.2	70
6	108.2	11.16	11.0	109.6	2325.000	3.4	-2.0	-37.04	3.2	33
8	86.0	12.18	9.4	86.6	2350.000	5.6	-3.4	-37.78	5.8	12
14	65.8	18.79	10.6	67.0	2375.000	10.0	-5.0	-33.33	10.2	14
1	48.2	14.15	6.0	48.4	2400.000	17.4	-7.0	-28.69	17.4	2
11	33.4	17.24	5.0	34.0	2425.000	27.8	-9.6	-25.67	27.8	3
17	22.6	12.87	2.6	22.8	2450.000	42.0	-9.4	-18.29	41.2	6
27	14.2	13.85	1.8	14.8	2475.000	60.0	-10.4	-14.77	57.8	25
51	9.0	11.90	1.0	9.4	2500.000	77.0	-14.0	-15.38	77.6	3
79	3.0	6.25	0.2	3.4	2550.000	120.0	-15.8	-11.63	121.6	6
59	1.2	14.29	0.2	1.6	2600.000	172.0	-11.8	-6.42	169.6	6
128	0.6	0.00	0.0	0.8	2650.000	--	--	--	218.4	--
191	0.4	-25.00	-0.2	0.6	2700.000	265.8	-17.4	-6.14	268.0	18
21	0.4	0.00	0.0	0.6	2800.000	--	--	--	367.6	--

图 7-5-4

- 1) 行情:展示用户添加或修改后的栏目数据,前几位默认为: 名称、 最新价、 涨跌、 幅度、 买价、 买量、 卖价、 卖量、 持仓量、 成交量、 时间价值、 内在价值、 溢价率、 Delta、 Gamma、 Rho、 Theta、 Vega;
- 2) 指标:期权代码、 内在价值、 时间价值、 历史波动率、 隐含波动率、 溢价率、 杠杆比率;
- 3) 风险: 名称 Delta、 Gamma、 Theta、 Vega、 Rho;
- 4) 信息: 行权起始日、 行权终止日、 期权代码、 期权到期日、 期权类型、 行权比例、 行权价格。

■ 重点提示:

在持有期权头寸时如果到期日小于等于 7 天,每次登录交易时系统会给出到期提醒(如图 7-5-5)。

期权到期提醒											
合约	方向	属性	持仓	可用	开仓均价	投保	类型	到期日	到期天数	内在价值	
cu2401C66000	买	今仓	1	1	3058.0	投机	美式	20231225	0	3080	
汇总			1	1							

确定

图 7-5-5

7.6. 行情预警

1. 设置入口：行情预警入口有如下四个（使用该功能需要登录云账号）：

- 1) 点击工具栏上小铃铛按钮，便可设置对该合约的预警；
- 2) 选中合约后单击鼠标右键选择【加入预警】；
- 3) 点击菜单栏中【功能】—【行情预警】—【预警设置】；
- 4) 在合约的图表页面（分时图、闪电图或K线图）上单击鼠标右键，选择画线预警，可以用画线的方式设置一个价格预警（如图 7-6-1）。




图 7-6-1

2. 设置预警条件

- 1) 选择【加入预警】后，系统会弹出预警条件设置（如图 7-6-2），该页面上方显示合约名称，中间区域为预警条件设置区，下方区域可以设置预警触发后提示的声音；




图 7-6-2

- 2) 勾选预警触发的条件，接着在对应栏目中填入数值，触发条件可以多选（价格上下限除外）；
- 3) 设置预警发出的声音，点击【浏览】选择声音文件（目前只支持 wav 格式的文件）；
- 4) 完成设置后，点击最下方【确定】完成预警设置。

3. 画线预警设置

在合约的图表页面可以右键单击鼠标选择【画线预警】，通过画线的方式来设置价格上、下限预警（根据最新价来区分）（如图 7-6-3）；



图 7-6-3

4. 预警触发会弹出提示框，可以点击右下角【设置】查看现有预警的状态（如图 7-6-4）。



图 7-6-4

5. 管理预警

- 1) 查看预警:在菜单栏中选择功能-行情预警-预警设置，即可查看设置的行情预警（如图 7-6-5、7-6-6），状态为绿色的为正在运行的预警单，状态为红色的为已经

触发的预警单：



图 7-6-5



7-6-6

- 2) 修改预警：在预警设置页面（如图 7-6-6），鼠标左键单击需要修改的预警，点击下方的【修改】按钮即可出现预警修改界面（如图 7-6-7）；




图 7-6-7

- 3) 删除预警：在预警设置页面（如图 7-6-6），鼠标左键单击需要删除的预警，点击下方的【删除】按钮即可；
- 4) 清空预警：在预警设置页面（如图 7-6-6），点击下方的【清空】按钮，即可删除所有的预警设置。

备注：

- 1) 当设置了多个预警条件时，其中某一个条件达到即会报警；
- 2) 已经报警过的项目不会继续报警，除非再次对其进行设置。

八、我的页面

8.1. 我的自选

用户未建立自定义页面时，点击左侧【我的页面】切卡会进入我的自选，用户添加的自选合约在这里展示（如图 8-1-1）。



我的页面	序↓	名称	最新	幅度%	涨跌	现手	买价	卖价	买量	卖量	成交量
国内期货	1	豆粕2405 主	3218	-0.31	-10	2	3218	3219	47	108	1464278
期权T报	2	黄豆一号2403	4694	1.14	53	1	4600	4719	30	6	63
热点排名	3	沪铜2403	70170	0.93	650	5	70160	70280	30	20	11880
涨跌排名	4	棉花2407	15970	-0.22	-35	1	15960	15975	23	54	6166
数据中心	5	苹果2404	7940	-9.30	-814	1	7930	7939	1	1	1202
资讯中心	6	玻璃2403	1663	-0.24	-4	3	1660	1678	2	1	189
	7	甲醇2405 主	2503	-1.11	-28	1	2503	2504	262	83	895384
	8	苹果2403	8930	-5.47	-517	1	8651	9000	2	4	25
	9	棉花2405 主	15925	-0.25	-40	1	15925	15935	270	93	171303
	10	沪铜2404 次	70330	0.96	670	1	70330	70340	1	5	49649
	11	苹果2405 主	8074	-5.58	-477	5	8073	8074	95	4	196026
	12	沪铜2406	70330	0.95	660	1	70310	70330	8	9	25748
	13	沪锌2404 主	21390	0.21	45	5	21385	21390	21	22	88029
	14	02403-C-2000	423.8	-6.69	-30.4	1	427.2	439.4	1	1	6
	15	m2405-C-2600	620.0	-1.27	-8.0	2	553.0	635.0	1	1	2
	16	m2405-P-2900	2.5	0.00	0.0	21	2.5	3.0	1	113	3017
	17	y2405-C-6200	--	--	--	--	1464.0	1532.0	--	--	0
	18	cu2404C61000	--	--	--	--	8940	9492	--	--	0
	19	沪铅2404 主	16340	0.43	70	2	16335	16340	26	103	29164
	20	沪铜2405 主	70420	1.02	710	2	70390	70420	17	17	108688
	21	棉花2501	15925	-0.38	-60	1	15920	15935	20	1	2331
	22	苹果2412	8110	-1.19	-98	1	8129	8143	1	1	67
	23	黄金2406 主	505.62	-0.47	-2.40	1	505.62	505.64	1	12	181051
	24	不锈钢2405 主	13690	-0.22	-30	7	13690	13695	146	35	226983

常规 我的自选

沪深300 3572.361 -25.133 -0.70% 1.45亿 IF主力 3577.8 -20.8 -0.58% 5.32万 沪铜主力 70420 710 1.02% 10.87万 15:45:36

图 8-1-1

8.2. 创建自定义页面

在菜单栏点击【页面】用户可以新建自定义显示页面，具体步骤如下：

1. 点击菜单栏中的【页面】—【新建页面】并输入页面名称（如图 8-2-1）；




图 8-2-1

2. 在空白窗口中点击鼠标右键，选择【切分窗口】，可对窗口进行【左插入】、【右插入】、【上插入】和【下插入】（如图 8-2-2）。【上下插入】是将窗口均分成上下两

个窗口，【左右插入】是将窗口均分成左右两个窗口；




图 8-2-2

3. 在每个窗口中单击鼠标右键，选择【变换画面】可在该窗口引入对应的画面（如图 8-2-3）；



图 8-2-3

4. 报价页面与图表页面还可以设置联动（品种联动），通过鼠标右键均可调出窗口联动分组功能，该功能由分组 1-分组 10 和独立分组两个部分构成（如图 8-2-4）；




图 8-2-4

5. 窗口联动分组功能比较适合切分了较多窗口的自定义页面，以拥有 3 个窗口的页面为例，介绍窗口联动分组的功能使用（如图 8-2-5）。




图 8-2-5

- 1) 用户需要将窗口①、②进行联动，在三个窗口界面单击鼠标右键，选择【联动设置】，在选择分组时，两个窗口选择相同的组别，例如都选择分组 1，选择完毕后这两个窗口即可实现联动；

2) 用户不需要窗口③随着窗口①、②联动，继续保持窗口③为独立分组即可。

8.3. 页面管理

点击菜单栏【页面】—【页面管理】可以对自定义页面进行管理（如图 8-3-1）。



图 8-3-1

1. 导入页面：点击可将本地 byp 文件导入至软件；
2. 导出页面：选择自定义页面后点击导出文件可将自定义页面导出至本地；
3. 删除页面：点击可删除选中的自定义页面；
4. 全部删除：点击可删除全部的自定义页面；
5. 隐藏页面：点击可在导航栏中隐藏选中的自定义页面，点击【显示页面】即可解除隐藏；
6. 页面改名：点击可更改选中的自定义页面名称；
7. 页面置首：点击可将选中的自定义页面置顶；
8. 页面前移：点击可将选中的自定义页面向上移动一个位置；
9. 页面后移：点击可将选中的自定义页面向下移动一个位置；
10. 页面置尾：点击可将选中的自定义页面置于尾端；
11. 设为初始页面：点击可将选中的自定义页面设为开机默认启动画面，重启时生效，初始页面不可删除；

12. 取消初始页面：点击即可取消初始页面设置；

13. 打开页面：点击即可打开选中的自定义页面。

九、交易登录

9.1. 交易界面登录

点击软件菜单栏右上方【交易】即可打开交易登录界面（如图 9-1-1）。



图 9-1-1

9.2. 交易界面介绍

登录到交易系统后出现如下界面（如图 9-2-1），可以分为 5 部分，分别为客户权益栏、功能模块栏、下单面板、持仓信息栏、委托信息栏。



图 9-2-1

1 客户权益栏

- 1) 客户权益栏左侧显示账户名称、当前权益、可用资金、风险度；
- 2) 点击【刷新】按钮可刷新用户当前权益、可用资金、风险度、当日委托、当日成交和持仓的信息；
- 3) 点击【锁定】按钮可锁定交易窗口，锁定时交易仍处于登录状态，达到相应条件可触发止损止盈、条件单等，锁定后需输入交易密码，点击【解锁】后再进行操作；
- 4) 【锁定】按钮右侧为【隐藏】按钮，点击【隐藏】按钮可隐藏交易窗口，需调出时可点击博易大师右下角的【还原交易】按钮或按 F12 即可；
- 5) 点击【交易窗口浮出】按钮，交易窗口将以浮动窗口形式显示，点击悬浮框右上方靠上【叉号】恢复原状态；
- 6) 点击最右侧【叉号】按钮会出现退出交易提示框，点击确认即可退出交易。

2 功能模块

- 1) 点击【交易】即可在下单面板进行交易下单；
- 2) 点击【当日委托】即可查看当天全部的委托；
- 3) 点击【当日成交】即可按委托汇总或合约汇总显示当天全部的成交明细；
- 4) 点击【持仓】即可显示所有的持仓信息，详见第十四章-持仓；

- 5) 点击【云条件单】即可查看所有的云条件单和云止损止盈单，点击右上方的【添加条件单】按钮即可设置新的云条件单，具体机制详见第十八章-云条件单；
- 6) 点击【查询】即可查看资金状况、结算单、持仓明细、历史成交、出入金、询价，详见第二十章-20.1 查询；
- 7) 点击【行权\自对冲】即可进入行权\自对冲界面，详见第十六章-行权及自对冲；
- 8) 点击【参数设置】即可对交易参数进行设置；
- 9) 点击【银期转账】即可进行银期转账并查看转账记录，详见第二十一章-21.1 银期转账；
- 10) 点击【交易统计】即可对最近一周、最近一月或某一指定时间范围内的交易进行统计并生成统计报告，详见第二十章-20.2 交易统计；
- 11) 点击【修改密码】即可对交易密码和资金密码进行修改，详见第二十一章-21.2 修改密码。

3 下单面板

在下单面板中可选择不同的下单方式进行下单操作（如图 9-2-2）。



图 9-2-2

- 1) 【查可开】: 查看可买开/卖开数量；

- 2) 【复位】：点击可将交易模板的操作恢复为开仓，数量、价格均恢复为交易参数设置中设置的默认数量和价格；
- 3) 【询价】：在期权合约只有买价或卖价时点击即可询价；
- 4) 【FAK】：下单附带 FAK 是指挂单如果部分成交，剩下的则自动撤单；
- 5) 【FOK】：下单附带 FOK 是指挂单要么全部成交，要么全部撤单。

4 持仓信息栏

显示所有的持仓信息，此部分画面和点击功能菜单-持仓的界面是一样的，详见第十四章-持仓。

5 委托信息栏

显示当天全部委托挂单，此部分画面是由当日委托和当日成交共同组成的，详见第十五章-15.1 委托信息栏、15.2 成交信息栏。

十、常规下单

当登录交易功能后，我们可以在交易界面的中部查看到三键下单、闪电下单、传统下单的下单板。鉴于这三个下单板布局较为相似，且拥有一些相同/相似的操作，我们暂将这三个下单板统称为常规下单，并集中到一起来进行介绍。

登录交易后可以在下单板上方选择自己喜爱的下单板（如图 10-1），三个下单板中的功能，可参考第九部分中的 9-2-2 交易界面介绍—交易面板介绍中的内容。



图 10-1

10.1. 三键下单

1. 三键下单的按键介绍：第一、第二个键为开仓操作，按键下方显示可开数量，第三个按键为平仓操作，按键下方显示可平仓/平今的数量，按键会根据合约的持仓情

况有不同的展示。

- 1) 当选择的合约无持仓时，第一、第二个键显示为【买入】、【卖出】，按键上价格区域显示相应的价格，第三个键为灰显，按键上的价格区域显示【一】（如图 10-1-1）；



图 10-1-1

- 2) 当选择的合约持有单向多单时，第一、第二个键显示为【加多】和【锁仓】，第三个键显示为【平多仓】，三个按键上价格区域显示相应价格（如图 10-1-2）；



图 10-1-2

- 3) 当选择的合约持有单向空仓时，第一、第二个键显示为【锁仓】和【加空】，第三个键显示为【平空仓】，三个按键上价格区域显示相应的价格（如图 10-1-3）；



图 10-1-3

- 4) 当选择的合约双向持仓时，第一、第二个键显示为【买入】和【卖出】，按键上价格区域显示相应的价格，第三个键显示为【平仓】，按键上价格区域显示【--】（如图 10-1-4）。



图 10-1-4

2. 三键下单开仓流程

1) 选择下单合约，有三种选择方法：

方法一：在行情窗口里选中相应的合约，交易界面的合约输入框中自动同步相应的合约；

方法二：可在合约框中手动输入合约代码，如沪铜 2404，在合约框中输入 cu2404 即可；

方法三：点击合约输入框后的向下箭头按钮，先选择品种（如图 10-1-5），再选择相应合约（如图 10-1-6）。




图 10-1-5




图 10-1-6

2) 选择数量，有如下种方法：

方法一：点击数量输入框右边的加号或减号按钮，对数量进行增减；

方法二：将数量输入框中的数字删除，然后手动输入下单的数量；

方法三：点击数量输入框，再点击弹出的下单数量快捷按钮（如图 10-1-7）。



图 10-1-7

3) 选择价格，有如下三种方法：

方法一：点击价格输入框，然后在弹出的价格选项中点击选择（如图 10-1-8）；



图 10-1-8

方法二：点击价格输入框后面的加号、减号，对价格进行增减；

方法三：在价格输入框中手动输入需要的价格。

常用价格的介绍：

- 选择【对手价】时，买入以卖一价下单，卖出以买一价下单；
- 选择【对手价超一】时，买入以卖一价加上一个该合约最小变动价位下单，卖出以买一价减去一个该合约最小变动价位下单；
- 选择【对手价超二】时，买入以卖一价加上两个该合约最小变动价位下单，卖出以买一价减去两个该合约最小变动价位下单；
- 选择【最新价】时，买入卖出都以最新价下单；
- 选择【市价】时，则按照买入或卖出方向发出市价指令；
- 选择【涨停价】时，买入卖出均以涨停价下单；

G. 选择【跌停价】时，买入卖出均以跌停价下单。

4) 选择开仓下单键（第一、第二个），具体的选择参见本章第一部分的三键下单按键介绍部分的按键操作。

3. 三键下单平仓流程

在持仓界面双击需要平仓的合约，此时三键下单界面的第一、第二的按键会变为灰显，点击第三个亮显的平仓按钮即可（如图 10-1-9）。




图 10-1-9

10.2. 闪电下单

1. 闪电下单按键介绍

闪电下单板中有两个按钮红色【买入】、绿色【卖出】，上方为价格，右下方为可开数量。

【自动】：闪电下单界面的自动功能（如图 10-2-1），如果勾选了【自动】选项，代表启用自动净仓模式，在该模式下用户只能持有单方向的合约持仓。



图 10-2-1

2. 闪电下单开仓流程

- 1) 选择合约，参见三键下单板-选择合约；
- 2) 选择操作，选择【开仓】，默认即为开仓；
- 3) 选择数量，参见三键下单板-选择数量；
- 4) 选择价格，参见三键下单板-选择价格；
- 5) 选择【买入】或【卖出】按钮，发出开仓委托（如图 10-2-2）。




图 10-2-2

3. 闪电下单平仓流程

在闪电下单板中平仓有两种方法，可以依需使用；

方法一：参考闪电下单的开仓流程，选择合约、数量、价格，然后点选【平仓】项（如图 10-2-3），此时【买入】【卖出】按键上会显示可平数量，选择即可；



图 10-2-3

方法二：在持仓列表中，双击要平仓的合约，此时闪电下单板会自动填入合约、显示平买或平卖、数量及价格，【买入】、【卖出】按钮会相应的亮显或灰显（如图 10-2-4），然后选择【买入】或【卖出】按钮。



图 10-2-4

10.3. 传统下单

1. 传统下单按键介绍

传统下单只有一个按键（默认为红色买入），可以通过选择【卖出】来变更为卖出按键（如图 10-3-1）。



图 10-3-1

2. 传统下单开仓流程

- 1) 选择合约，参见三键下单板-选择合约；
- 2) 选择方向，选择【买入】或【卖出】，默认为买入；
- 3) 选择操作，选择【开仓】，默认即为【开仓】；
- 4) 选择数量，参见三键下单板-选择数量；
- 5) 选择价格，默认为最新价，如需调整可点击价格输入框后的按钮调整(向上增加，向下减少)，也可直接手动修改所需要的价格；
- 6) 点击【买入/卖出】，当方向为【买入】时下单按钮底色为红色，当方向为【卖出】时下单按钮底色为绿色。

3. 传统下单平仓流程

方式一：参考上述开仓步骤，将第 3 步选择操作变更为【平仓】或【平今】；

方式二：在持仓列表中，双击需要平仓的合约（如图 10-3-2），此时传统下单板会自动填入合约，并选择买卖方向、平今（或平仓）、数量及价格，最后点击【买入/卖出】按钮。



图 10-3-2

十一、快鼠下单

在快鼠下单板中，用户可使用鼠标完成所有操作，该设计与传统手动填写下单相比可大大缩短下单时间，下单更快速。

11.1. 快鼠下单面板介绍

1. 启用快鼠下单，通过交易面板选择【快鼠下单】，即可调出（如图 11-1-1）。




图 11-1-1

如图 11-1-1 所示，快鼠下单分三个区域：最上方是用户信息区，包括交易账号的选择和对应当前交易账号的资金信息。下方靠左的区域为下单区，下方靠右的区域是设置区。

2. 下单区关键内容介绍

- 1) 下单区最顶端一行为交易指令设置区域，主要选择开仓、平仓、自动、下单的手数、手数设置、FAK/FOK 指令；
- 2) 下单区最中间一列为价格列，默认最中间一行为最新价，报价顶部为涨停价（红色底），报价底部为跌停价（绿色底）；
- 3) 价格列左边区域（红色）为买入区，右边区域（绿色）为卖出区。每一个区域由三列组成：买入（卖出）栏、未成交栏、持仓栏；
- 4) 顶端白色背景行是数据统计行，对应显示每列的汇总数量。数据统计行中第四列为

买卖量对比条，红柱代表买量，绿柱代表卖量，长度之比为买量与卖量之比。

设置区关键内容介绍

- 1) 设置区顶端为合约选择区域，下方展示合约最新价、涨跌幅度、可开手数、持仓、可平、盈亏情况信息；
- 2) 中间【锁仓】、【反手】、【全平】、【全撤】、【最新价格居中】五个按钮的功能将在下文中说明。

11.2. 快鼠下单下单方式

下单步骤如下：

1. 选择合约：参见第十章-10.1 三键下单选择合约部分；
2. 选择下单数量：在下单区域中可以直接输入想要下单的手数，也可以使用数量快捷选择栏去进行下单手数的选择（如图 11-2-1）；




图 11-2-1

对于数量快捷选择栏里的数目可以进行设置，方法为点击其后的齿轮按钮，其设置页面（如图 11-2-2）；




图 11-2-2

在该页面我们可以对快捷栏中显示的具体下单数量做调整，还可以选择不同的分组，对不同分组进行数量的设置，在交易时根据需要选用不同的组别数量进行下单。

3. 双击买入栏或卖出栏

用户根据需要选择开仓、平仓、自动（勾选【自动】代表启用自动净仓模式）后，用鼠标在想要下单的价格对应的买入栏/卖出栏里双击鼠标左键，软件即会以该价格发出委托，若成交，则会出现在对应的持仓栏中。若未成交，则显示在对应的未成交栏中（如图 11-2-3）；




图 11-2-3

持仓栏中的数字如（1/1）前一个数字代表可用，后一个代表持仓量。彩色栏中数字的颜色会随着盈亏状况而变化，获利为红色，亏损为绿色，不亏不盈为黑色。

11.3. 快鼠下单平仓、改单、撤单

1. 平仓

方法一：在下单区交易指令设置区域中选择平仓和数量，双击对应价格的买入栏或卖出栏即可完成平仓操作；

方法二：在下单区交易指令设置区域中选择数量，然后鼠标双击彩色多持仓栏或空持仓栏中的数字即可完成完成平仓操作；

方法三：在下单区数据统计行中，双击多持仓或空持仓可对其对应方向的所有可用持仓进行平仓操作。

2. 改单步骤

对于未成交的挂单，可以在未成交栏中使用鼠标左键选中该挂单，然后上下移动到对应目标价格行中，松开鼠标即完成改单操作。

3. 撤单方法

方法一：在下单区最顶端数据统计行中未成交一栏（白色区域）双击鼠标左键，可以将当前全部多单挂单或空单挂单完成撤单；

方法二：对于未成交的挂单，可以在未成交栏中彩色区域该挂单处，双击鼠标左键完成撤单操作。



图 11-3-1

11.4. 快捷功能按钮

设置区快捷功能按钮说明

1. **【锁仓】**：对当前合约的持仓进行锁仓操作，只对当前已选择的投机/保值类型持仓生效；

案例 1: 用户有 cu2403 多单持仓 5 手, 执行锁仓操作后, 系统会卖出 cu2403 合约开仓 5 手的操作;

案例 2: 用户有 cu2403 多单持仓 2 手, 空单持仓 3 手, 执行锁仓操作后, 系统会对 cu2403 进行买入开仓 1 手的操作, 形成 cu2403 多空均为 3 手的持仓形成锁仓;

案例 3: 用户有 cu2403 多单持仓 2 手, 空单持仓 2 手, 点击【锁仓】按钮后, 因目前已经为锁仓状态, 系统会弹出提示框, 不可锁仓。

2. **【反手】:** 对当前合约的可用持仓进行反手操作 (默认为先平仓, 完成后再反向开仓), 反手只对当前已选择的投机/保值类型持仓生效;

案例 1: 用户有 cu2403 多单持仓 5 手, 可用 3 手, 执行反手操作后, 系统会先对 cu2403 多单 3 手平仓, 完成后再卖出开仓 3 手 cu2403 的操作;

案例 2: 用户 cu2403 有 2 手多单可用持仓和 3 手空单可用持仓, 执行反手操作后, 系统对 2 手多单进行平仓, 然后卖出 2 手空单, 同时对 3 手空单进行平仓, 然后买入 3 手多单的操作。

3. **【全平】:** 对当前合约所有的可用持仓全部平仓, 包括该合约全部可用的多单和空单, 全平只对当前已选择的投机/保值类型持仓生效;
4. **【全撤】:** 对当前合约所有的可撤全部撤单, 包括该合约不同方向, 不同时间点的可撤, 全撤对所有投机/保值可撤单生效;
5. **【最新价格居中】:** 点击该按钮当前合约最新价居中显示。

11.5. 参数设置

1. **【最新价自动居中】:** 勾选该参数后在交易时段合约行情变动时该合约最新价始终展示在最中间一行;
2. **【下单无需确认】:** 勾选该参数后下单时无需进行二次确认;
3. **【同向下单撤原有挂单】:** 勾选该参数后, 如果已有挂单, 用户再进行同方向的下单操作, 则原挂单会被自动撤掉;
4. **【下单数量自动复位】:** 勾选该参数后, 用户完成下单操作后, 下单发出的数量会自动恢复为默认下单数量;
5. 用户可以选择**【双击】**或**【单击】**完成下单操作, 默认双击鼠标完成;
6. 用户可以按照需求选择是**【投机】**还是**【保值】**交易。

十二、下单条及嵌入式下单

12.1. 下单条下单

下单条只占用极少的屏幕空间，可以最大程度的保留合约的图表界面和报价页面。

1. 点击工具栏上【单】字按钮，系统会在工具栏下方弹出下单条，在下单条界面会显示该合约的持仓情况（如图 12-1-1）；



图 12-1-1

2. 使用下单条下单需要在下单条中选择合约，之后设置委托价格和数量，最后选择【买开】、【卖开】、【平仓】即可；
3. 【反手】：对当前合约的可用持仓进行反手操作（默认为先平仓，完成后再反向开仓），反手只对当前已选择的投机/保值类型持仓生效；
4. 【全撤】：对当前合约所有的可撤全部撤单，包括该合约不同方向，不同时间点的可撤，全撤对所有投机/保值可撤单生效；
5. 【查可开】：查看可买开/卖开数量；
6. 【锁】：锁定后合约框中的合约不会同步报价界面、分时图、闪电图或 K 线图中切换的合约；
7. 再次点击工具栏上【单】字按钮或鼠标左键单击下单条最右边的【叉号】按钮，可退出下单条。

重点提示：

使用下单条交易投机/保值属性与交易参数设置中默认投保类别保持一致。

12.2. 嵌入式下单

在进入合约分时图、闪电图或 K 线图时，在右侧信息窗口的中间位置可显示嵌入式下单板（点击信息栏下方【委】）。嵌入式下单板默认开启【自动】功能（如图 12-2-1）；



图 12-2-1

1. 面板介绍（如图 12-2-2）



图 12-2-2

2. 下单步骤如下

- 1) 关联的合约为分时图、闪电图或 K 线图显示的合约;
- 2) 选择数量和委托价格;
- 3) 如果当前合约没有持仓, 点击【买入】和【卖出】进行买入开仓和卖出开仓的操作;
- 4) 如果当前合约有持仓, 在勾选【自动】的前提下会进入自动净仓模式;

案例: A 持有 CF2406 多单 7 手, 在【自动】的前提下卖出开仓 8 手, 系统会自动平掉 7 手多单然后再开一手空单。

- 5) 使用自动净仓模式下单时会弹出详细的开平仓信息确认框 (如图 12-2-3);




图 12-2-3

- 6) 如果当前合约有持仓, 且没有勾选【自动】, 点击【买开】和【卖开】进行买入开仓和卖出开仓的操作。

3. 提示

- 1) 点击【查】按钮, 可刷新该合约的可用资金和可开手数;
- 2) 点击【复】按钮, 可将数量、价格复位为参数设置中设置的默认数量和价格;
- 3) 点击【全平】按钮, 可对当前合约所有的可用持仓全部平仓, 包括该合约全部可用的多单和空单, 全平只对当前已选择的投机/保值类型持仓生效;
- 4) 点击【全撤】按钮, 可对当前合约所有的可撤全部撤单, 包括该合约不同方向, 不同时间点的可撤, 全撤对所有投机/保值可撤单生效;
- 5) 点击【反手】按钮, 可对当前合约的可用持仓进行反手操作 (默认为先平仓, 完成后再反向开仓), 反手只对当前已选择的投机/保值类型持仓生效;

- 6) 嵌入式下单面板底部在当前合约没有委托时显示每手保证金预估（如图 12-2-1），在有委托挂单时显示该委托信息（如图 12-2-4）。



图 12-2-4

重点提示：

使用嵌入式下单面板交易投机/保值属性与交易参数设置中默认投保类别保持一致。

十三、键盘下单

13.1. 键盘下单面板介绍

在交易登录的状态下，使用快捷键 `ctrl + x` 可以开启/关闭键盘下单（如图 13-1-1）。




图 13-1-1

1. 激活状态区：当键盘下单界面被激活时，此处显示为橘黄色高亮显示；
2. 合约价格区：当已选择合约时，此处显示已选择合约的价格信息；
3. 合约下单区：此处可以通过键盘快捷键，进行合约下单操作；
4. 界面设置按钮：点击三横线可以设置快捷键，显示/隐藏快捷键显示区域、键盘下单操作日志区域；
5. 买卖信息提示：当已选择合约时，此处显示可买卖的手数等信息提示；
6. 快捷键设置区：可进行快捷键的设置、隐藏和显示，点击蓝色按钮可设置快捷键；
7. 操作日志显示区：显示键盘下单操作日志区域，可以对日志进行清空或隐藏。

13.2. 快捷键设置

在键盘下单界面，可以通过如下两种方法设置键盘下单快捷键，设置界面（如图 13-2-1）：

方法一：点击键盘下单界面设置三横线按钮，选择【设置快捷键】；

方法二：点击快捷键设置区的蓝色【设置】按钮。



图 13-2-1

1. 添加快捷键

在键盘下单设置界面，点击右下角的【添加】按钮，在快捷键列表中会新增一条记录，此时需要注意设置如下四个方面（在对应区域单击鼠标左键即可设置）：

- 1) 【快捷键】：可以设置当前快捷键的触发按键；
- 2) 【动作】：设置当前快捷键的交易操作行为，动作较多需要理解后选择使用；
- 3) 【买卖】：可以设置当前快捷键发出“买”或“卖”的动作，默认为“买”；
- 4) 【开平】：可以设置当前快捷键开仓或平仓操作，默认为自动，即自动净仓模式（详见第十二章-12.2 嵌入式下单部分关于自动净仓的解释）。

快捷键设置完毕后，点击右下角的【确定】按钮即可。

注意：F5、F6、F12、ESC、回车键不能做为下单快捷键。

2. 删除快捷键

使用鼠标左键选择需要删除的快捷键，选择右下方的【删除】按钮，然后选择【确定】按钮即可。

3. 快捷键恢复默认

如果需要将已设置的快捷键恢复默认，点击左下角的【恢复默认】按钮即可。

提示：

- 1) 【一键平仓】：对当前合约所有的可用持仓全部平仓，包括该合约全部可用的多单和空单，全平只对当前已选择的投机/保值类型持仓生效；
- 2) 【一键锁仓】：对当前合约的持仓进行锁仓操作，只对当前已选择的投机/保值类型持仓生效；
- 3) 【一键反手】：对当前合约的可用持仓进行反手操作（默认为先平仓，完成后再反向开仓），反手只对当前已选择的投机/保值类型持仓生效。

13.3. 键盘下单操作

1. 快捷键设置完毕后，此时键盘下单的快捷键显示区就会显示已设置的快捷键列表（如图 13-3-1），用户在操作时可以观察和使用；




图 13-3-1

2. 快捷键设置完毕后，用户可根据自己设置的快捷键进行键盘下单操作（如图 13-3-

2);




图 13-3-2

3. 客户使用键盘下单操作后，系统会通过键盘下单操作日志区域展示（如图 13-3-3）。

Ctrl+X开启/关闭键盘下单 未激活

买 4771 卖 4772 最新 4771 -0.21%

合约 a2403

数量 1

价格 对手价

超价

买开≤195 挂买 -- -- 持买 --
卖开≤195 挂卖 -- -- 持卖 --

键盘下单已设置快捷键列表 设置 隐藏

A 激活合约
S 卖 开仓 报单带确认
D 一键平仓
Q 激活价格
W 设置对手价
X 激活数量
激活价格

键盘下单操作日志 清空 隐藏

10:47:17 发出报单(带确认)
10:47:11 激活价格
10:46:51 激活合约

每手保证金约: 3817

图 13-3-3

十四、持仓

14.1. 持仓信息栏

持仓信息栏显示用户所有的持仓信息（如图 14-1-1）。

交易 当日委托 当日成交 持仓 云条件单 查询 行权\自对冲 参数设置 银期转账 交易统计 修改密码	持仓	全部平仓	快捷平仓	快捷反手	快捷锁仓	云止损止盈				
	合约	方向	属性	持仓	可用	开仓均价	最新价	浮动盈亏	止损	止盈
	a2403	卖	--	50	50	4700.0	-	31000.0		
	AP403	买	--	1	1	9270.0	9266	-40.0		√
	CF407	买	--	7	7	16240.0	15995	-8575.0		
	CF407	卖	--	13	13	16230.0	15995	15275.0		
	cu2404	买	昨仓	2	2	69160.0	69460	3000.0		
	cu2404	卖	昨仓	2	2	69310.0	69460	-1500.0		
	cu2404C61000	买	昨仓	1	1	8008.0	-	4460.0		
	FG403	买	--	1	1	1834.0	1647	-3740.0		
	H02403-C-2000	买	--	1	1	417.00	-	720.00		

图 14-1-1

1. 【合约】： 合约代码；
2. 【方向】： 买或卖；

3. 【属性】：上海期货交易所得合约，此列显示昨仓或今仓，否则此列显示为【--】；
4. 【持仓】：持仓数量；
5. 【可用】：可用数量。可用数量为持仓数量减去冻结数量，冻结数量为已申报未成交的数量；
6. 【开仓均价】：开仓成交价。若是多次开仓，则开仓均价以多次开仓价的平均价计算；
7. 【最新价】：合约当前最新价；
8. 【浮动盈亏】：根据最新价和开仓均价实时计算出的盈亏数值；
9. 【止损】：若设置了止损，此列将【打钩】；
10. 【止盈】：若设置了止盈，此列将【打钩】；
11. 【投保】：投机或保值；
12. 【名称】：合约的中文名称；
13. 【交易所】：合约所属交易所名称；
14. 【调整列序】：在持仓信息栏点击鼠标右键选择【调整列序】，即可进行列序调整及显示控制（如图 14-1-2）；




图 14-1-2

- 1) 【上移】/【下移】：再栏目中选择字段，点击【上移】或【下移】可进行显示排序；
 - 2) 【全选】：点击【全选】，栏目中的所有字段将都在前端显示；
 - 3) 【还原】：点击【还原】，表头栏目即可恢复至默认状态。
15. 【数据导出】：在持仓栏中点击鼠标右键，选择【数据导出】，即可将当日的持仓报表导出至本地。

14.2. 持仓线

在持仓合约的分时图、闪电图或K线图上会显示红色或绿色的线，即持仓线（如图 14-2-1）。红色的实线为多单持仓，绿色的实线为空单持仓。持仓线的左侧显示该持仓的开仓均价、方向、手数、浮动盈亏。若要隐藏持仓线可在行情参数-公共参数中进行设置。



图 14-2-1

14.3. 快捷操作

1. 【全部平仓】：会对当前持仓的所有可用持仓进行平仓动作；

2. **【快捷平仓】**: 对当前选中的合约的持仓进行平仓操作;
3. **【快捷反手】**: 对当前选中合约的可用持仓进行先平仓再反向开仓的操作;

案例: 用户持有 a2403 合约多单 1 手, cf2407 合约多单 6 手可用 5 手和空单 7 手。用户在持仓栏中用鼠标左键点击 cf2401 合约多单 6 手可用 5 手, 选择快捷反手, 系统会先平 5 手多单然后开 5 手空单, 成交后持仓栏显示 cf2407 合约多单 1 手 0 可用和 12 手空单。

4. **【快捷锁仓】**: 对当前选中的合约的持仓进行反向开仓的操作;

案例: 用户持有 a2403 合约多单 1 手, cf2407 合约多单 6 手可用 5 手和空单 7 手。用户在持仓栏中用鼠标左键点击 cf2401 合约多单 6 手可用 5 手, 选择快捷锁仓, 系统会开 6 手空单, 成交后持仓栏显示 cf2407 合约多单 6 手可用 5 手和空单 13 手。

5. **【云止损止盈】**: 在持仓列表中选中某合约, 点击**【止损止盈】**按钮, 可对该合约设置止损止盈, 止损止盈相关机制详见第十七章-云止损止盈。

十五、委托及成交

15.1. 委托信息栏

在交易面板左侧的功能模块中选择**【当日委托】**即可调出委托信息栏 (如图 15-1-1)。



图 15-1-1

1. **【全部】**: 点击该按钮, 委托列表中将显示当日全部的委托;
2. **【可撤】**: 点击该按钮, 委托列表只显示当前可撤销的委托;
3. **【当日成交】**: 点击该按钮, 委托列表显示当日成交的合约信息;
4. **【云条件单】**: 点击该按钮, 委托列表显示设置的云条件单 (包括画线条件单);
5. **【云止盈止损单】**: 点击该按钮, 委托列表显示设置的云止损止盈单;
6. **【定时全撤】**: 在设定时刻执行全部撤单。设定定时全撤, 在时间选项前打钩并输入具体时刻 (本地时间), 该设置默认当日有效, 也可以选择永久有效。设定完成

之后有效期内的所有未成交委托挂单会在设定时刻被撤掉（如图 15-1-2）；



图 15-1-2

7. **【撤单】**: 点击该按钮出现对话框提示是否确认撤销选中的委托，选择是则将选中的未成交委托单进行撤单操作；
8. **【撤全部】**: 点击该按钮出现对话框提示是否确认撤销全部的委托，选择是则将现有的全部未成交的委托单进行撤单操作。
9. 改单功能
 - 1) 修改委托价格: 在未成交的委托行里，点击委托价格会显示价格输入框（如图 15-1-3）。可在输入框中直接输入需修改的价格，修改完成后点击空白处，会弹出改单提示对话框，点击**【确定】**，可撤销原委托并按照修改后的价格重新下单；




图 15-1-3

- 2) 修改委手: 在未成交的委托行里，点击委手会显示委手输入框（如图 15-1-4），可在输入框中直接输入需修改的手数，修改完成后点击空白处，会弹出改单提示对话框，点击**【确认】**，可撤销原委托并按照修改后的手数重新下单。



图 15-1-4

15.2. 委托线

1. 在未成交挂单合约的分时图、闪电图或 K 线图上会显示红色或绿色的虚线，即委托线（如图 15-2-1）。红色的虚线为多单挂单，绿色的虚线为空单挂单；



图 15-2-1

2. 委托线的左侧显示该委托的开仓均价、方向、手数，在委托线的右侧点击撤单即可撤销该委托。若要隐藏委托线可在行情参数-公共参数中进行设置；
3. 委托线改单
 - 1) 将鼠标移动至委托线上，会出现手掌图标；

- 2) 点击鼠标左键即可上下移动委托线至所需位置；
- 3) 点击鼠标左键弹出改单提示对话框（如图 15-2-2），点击【确定】即可完成改单。



图 15-2-2

15.3. 成交信息栏

在交易面板左侧的功能模块中点击【当日成交】，即可在交易面板右侧进入到成交信息栏中（如图 15-3-1）。

成交时间	合约	方向	开平	成交价格	成交数量	投保	委托号	交易所
10:34:14	zn2404	买	开	20605	200	投机	38890	上海证券交易所
10:34:14	zn2404	买	开	20605	500	投机	38889	上海证券交易所
10:34:09	zn2404	卖	开	20595	1	投机	38881	上海证券交易所
10:34:08	zn2404	买	开	20600	1	投机	38873	上海证券交易所

图 15-3-1

1. **【成交明细】**：列出当日全部的成交记录（若一个委托分多次成交时，这些成交都会被分别列出）；
2. **【按委托汇总】**：将当日所有的成交记录依照其所属的委托号汇总后列出；
3. **【按合约汇总】**：将当日所有的成交记录依照合约汇总后列出；
4. **【导出】**：点击【导出】按钮，可按照选中的显示方式将成交明细导出，保存为表格形式。

十六、行权及自对冲

在交易面板左侧的功能模块中点击【行权/自对冲】按钮，在右侧即可进入行权和自对冲界面。

16.1. 行权

1. 手动行权: 软件会自动把所有可以行权的合约列在持仓栏，选中需要行权的合约点击行权就可以行权。如果需要撤单在持仓栏下方的委托栏里双击合约或者右键单击合约选择撤单(如图 16-1-1)；




图 16-1-1

2. 放弃行权: 点击【放弃行权】可以进入放弃行权模块。选中需要放弃行权的合约点击放弃行权/放弃自动行权就可以放弃行权操作。如果需要撤单在右边的委托栏里双击合约或者右键单击合约选择撤单（如图 16-1-2）。




图 16-1-2

注：大连豆粕期权不可以选择放弃数量，要放弃必须全部放弃。

16.2. 自对冲

在自对冲界面用户可以选择期权自对冲和期货自对冲（如 16-2-1）。期权自对冲是指期

权与期权之间的对冲交易。期货自对冲是指期权行权后获得的期货合约与已持有的期货合约之间的对冲交易，或者是期权行权后获得的期货合约之间的对冲交易。



图 16-2-1

十七、云止损止盈

使用云止损止盈之前必须注册云账号，并和交易账号绑定（方法详见第三章云账号 3.2 章节），登录云账号和交易账号后，方可使用云止损止盈。

17.1. 设置云止损止盈单

1. 为某一持仓合约新增止损止盈单有如下三种方法：

方法一：在交易界面选择左方【交易】菜单，然后选中某一持仓（选中后高亮显示），然后选择右上方的【云止损止盈】按钮（如图 17-1-1），可调出设置界面；



图 17-1-1

方法二：在交易界面选择左方【持仓】菜单，然后选中某一持仓（选中后高亮显示），然后选择右上方的【云止损止盈】按钮（如图 17-1-2），可调出设置界面；



图 17-1-2

方法三：在交易/持仓菜单界面，在【止损】【止盈】字段下方空白处单击鼠标左键（如图 17-1-3），可调出设置界面。



图 17-1-3

2. 调出止损止盈设置界面后，点击下方【新增】按钮后（如图 17-1-4），即可对止损止盈参数进行调整设置：



图 17-1-4

3. 在设置详细参数前, 建议用户仔细阅读左下方蓝色的【风险提示】(如图 17-1-5), 对云止损止盈的功能及风险进行详细的描述(如图 17-1-6):



图 17-1-5




图 17-1-6

4. 止损止盈设置的细节参数如下；

- 1) 策略：止损、止盈、止损+止盈，可以选择其中的一种；
- 2) 数量：如果有该合约多手持仓，可以调整设置止损止盈的数量；
- 3) 止损方式：
 - A. 限价止损：以输入的具体价格为止损触发价格；
 - B. 浮动止损：即回撤价差止损，是一种动态止损方法，止损价会随着盈利的增加而变化，可以最大程度实现“让盈利奔跑”。

案例：沪铜 2311 做多开仓一手，开仓均价为 68800，此时最新价为 68870，设置浮动止损为 1000。设置完成后初始止损价为 $68870 - 1000 = 67870$ ，当最新价一直向着有利的方向变动，那么止损价也相应变动，止损价一直等于最新价减去浮动止损。当最新价向着不利方向变动时，止损价保持不变。当最新价回撤到了设置的止损价差时，触发止损。

- 4) 止盈方式：限价止盈：以输入的具体价格为止盈触发价格；
 - 5) 委托价：委托发出的价格，默认为对手价，可以选择对手价超一和停板价；
 - 6) 有效期：默认为永久有效，可以选择当日有效，当日有效指该持仓止损止盈的设置当天交易日内有效。永久有效指只要该合约不过期，在止损止盈触发前该设置始终有效；
 - 7) 平今优先：对于上期所的品种可选。
5. 以上参数设置完毕后，点击下方的【运行】按钮（如图 17-1-7），该止损止盈即刻生效；

云止损止盈设置

为fu2403（卖出, 投机）设置止损止盈。

最新：3102

涨跌：9

幅度：0.29%

编号	状态	多空	策略	数量	止损方式	止损价	止损委托价	止盈方式	止盈价
3584842	已暂停	空	止损	1	限价止损	价格：3200	对手价		

风险提示

说明：

1. 点击新建创建止损止盈单；

2. 点击“策略，数量，止损方式，止损价，止损委托价，止盈方式，止盈价，止盈委托价，平今优先，有效期”进行设置，留空表示不设置；

3. 设置完成后点击运行上传至云服务器运行；

4. 允许直接点击运行中的云止损止盈单数值修改；

5. 修改完成后，点击任意空白处确定覆盖云端运行中的止损止盈单；

6. 止损止盈不保证能以指定价成交；

7. 在参数设置界面中可以设置合约的自动止损止盈；

8. 注：价差为实际价格而不是跳点数（最小变动价位的倍数）。

新增

运行

删除

全部删除

107 / 169

图 17-1-7

6. 点击【运行】按钮后，可在【交易】/【持仓】界面该合约的【止损】/【止盈】字段下方打勾（如图 17-1-8），代表止损止盈已经生效；



图 17-1-8

7. 止损止盈的触发条件是最新价连续一笔达到或上穿/下穿设置的止损价/止盈价时触发。

案例一：用户 A 持有棉花 2407 合约 3 手多单并设置限价止盈单，限定价格为 16300，当前合约最新价为 16045。随着行情变动，最新价上涨到 16300 时触发止盈单，按委托发出的细节设置发出平仓委托。

案例二：用户 A 持有棉花 2407 合约 3 手多单并设置限价止盈单，限定价格为 16300，当前合约最新价为 16045。随着行情变动，最新价上涨到 16308 触发止盈单，按委托发出的细节设置发出平仓委托。

17.2. 查看云止损止盈单

1. 云止损止盈设置完毕后，随着行情的变化状态也会产生变化，云止损止盈单状态分为：

- 1) 正在执行：止损止盈设置完成，正在监控进行中；
- 2) 暂停中：止损止盈单目前处于暂停状态；
- 3) 已完成：止损止盈单已经触发完成；
- 4) 已失效：止损止盈单已经失效（如过了有效期、触发时无持仓等）。

2. 如需查看止损止盈的状态和详细情况，有两种方法可以查看：

方法一：在交易界面选择左方【交易】菜单，然后选择右下方的【云止损止盈单】按钮（如图 17-2-1），可查看止损止盈单的详细情况；



图 17-2-1

方法二：在交易界面选择左方【云条件单】菜单，然后选择右上方的【云止损止盈单】按钮（如图 17-2-2），可查看止损止盈单的详细情况。



图 17-2-2

3. 在【交易】、【云条件单】查看云止损止盈单详情界面，详细字段支持排序，在对应字段上单击鼠标左键即可进行排序操作；
4. 在【交易】、【云条件单】查看云止损止盈单详情界面，单击鼠标右键可以对止损止盈单进行相应操作（如新增、暂停/运行、修改、删除、全部删除、刷新等操作，如图 17-2-3）。



图 17-2-3

17.3. 管理云止损止盈单

1. 暂停云止损止盈

- 1) 在云止损止盈运行期间，可以依据用户需求进行暂停，在云止损止盈设置界面，先选中需要暂停的云止损止盈列表，然后点击下方【暂停】按钮（如图 17-3-1）；



图 17-3-1

- 2) 点击【暂停】按钮后，该条止损止盈的状态变为【已暂停】（如图 17-3-2），下方的【暂停】按钮变化为【运行】；



图 17-3-2

3) 如果需要取消暂停，则点击【运行】按钮，即可恢复该止损止盈为运行状态。

2. 修改云止损止盈

1) 如需对云止损止盈运行修改，可在云止损止盈设置界面，对需要修改的细节参数进行修改，修改完成后点击该设置界面任意空白处，系统会弹出修改提示框（如图 17-3-3）；



图 17-3-3

2) 点击【确定】按钮后，新的止损止盈生效，可以关闭云止损止盈设置界面。

3. 删除云止损止盈

1) 如需对云止损止盈运行删除，可在云止损止盈设置界面，在列表中选中需要删除的止损止盈设单，点击下方的【删除】按钮，系统会弹出修改提示框（如图 17-3-4）；



图 17-3-4

2) 点击【确定】按钮后，该条止损止盈单被删除。

17.4. 云止损止盈单画线显示

1. 正在执行的云止损止盈单，可以在分时图、闪电图或K线图上通过线条展示出来，启用此功能需要现在报价/分时图/闪电图/K线图界面，点击鼠标右键选择参数设置，然后在功能-功能参数中勾选【显示止损止盈线】选项（如图 17-4-1）；




图 17-4-1

2. 显示止损止盈线功能被激活后，在该合约的分时图/闪电图/K 线图上会显示止损止盈线条（如图 17-4-2）；



图 17-4-2

3. 在止损止盈线显示界面，可以进行常规修改、拖动修改、删除的操作。
 - 1) 常规修改：在图表界面将鼠标放到止损止盈线上，当鼠标变为手指形状时，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择修改，进入止损止盈设置界面；
 - 2) 拖动修改：在图表界面将鼠标放到止损止盈线上，当鼠标变为手指形状时，使用鼠标左键拖动止损止盈线，移动过程中线条左方的价格会随之变动提示，拖动到希望价格位置时，再次单击鼠标左键，即完成了止损止盈的拖动修改；
 - 3) 删除：可以点击线条右侧的【删除】按钮，或者在常规修改操作弹出的菜单中选择【删除】/【全部删除】。

17.5. 云止损止盈 PC/APP 互通

1. 止损止盈通过云服务实现在博易大师 7（PC）和博易 APP 上的互通；
2. 两者的互通展示方式为：
 - 1) 通过博易大师 7 设置的云止损止盈，在博易 APP 上可以查看、暂停/运行、删除，但不能修改（修改需要在博易大师 7 上进行）；
 - 2) 通过博易 APP 设置的云止损止盈，在博易大师 7 上可以查看、暂停/运行、删除，但不能修改（修改需要在博易 APP 上进行）。

3. 博易 APP 上设置的止损止盈单，在博易大师 7 上查看、暂停/运行、删除的操作，可参见 9-5 查看云止损止盈部分；
 4. 博易大师 7 上设置的止损止盈单，在博易 APP 上查看、暂停/运行、删除的操作，因博易 APP 版本功能的不同，区分为传统条件单模式和高级条件单模式两种界面，不同界面的显示不同。
- 1) 传统条件单下单界面：如果客户在博易 APP 交易-条件单模式选择了传统（如图 17-5-1），则可以在交易界面止损止盈列表来查看止损止盈单，并可进行相应操作（如图 17-5-2、17-5-3）：



图 17-5-1



图 17-5-2



图 17-5-3

- 2) 高级条件单下单界面：如果客户在博易 APP 交易-条件单模式选择了高级（如图 17-5-4），则可以在交易界面选择三横线-我的条件单来查看止损止盈单，并可进行相应操作（如图 17-5-5、17-5-6）：



图 17-5-4



图 17-5-5



图 17-5-6

十八、云条件单

18.1. 设置云条件单

使用云条件单之前必须注册云账号，并和交易账号绑定（方法详见第三章云账号 3.2 章节），登录云账号和交易账号后，方可使用云条件单。

1. 为某一合约新增云条件单有如下三种方法：

方法一：交易界面功能模块中选择【交易】后，在中间下单面板中选择【云条件单】按钮（如图 18-1-1），可调出设置界面；



图 18-1-1

方法二：交易界面功能模块中选择【交易】后，在右侧委托信息栏中选择【云条件

单】，点击右上角【添加云条件单】按钮（如图 18-1-2），可调出设置页面；



图 18-1-2

方法三：交易界面功能模块中选择【云条件单】后，在云条件单列表右上角点击【添加云条件单】按钮（如图 18-1-3），可调出设置页面。



图 18-1-3

2. 云条件单设置界面分为三个部分，上方是云条件单触发后委托发出的下单设置，中间是触发条件设置，下方是云条件单的参数设置区域（如图 18-1-4）；

条件单设置

合约: cu2407

投机

最新: 68810

涨跌: -300

幅度: -0.43%

下单设置

买卖: ☒ 买入 ☐ 卖出

开平: ☐ 开仓 ☒ 平仓 ☐ 平今

价格: 对手价

数量: 1

有效期: 永久

触发条件

☒ 如果 本合约 最新价 >= 68810

☐ 触发价与监控价的偏离若超出 0.01~99.99 % 则不触发任何交易指令

☐ 如果 本合约 日涨幅 达到 0.01~99.99 %

(当前涨跌幅计算基准为: 昨结价, 前往 [修改](#))

☐ 监控起始点 68810 反弹价差 0

☐ 交易所开盘时 ☐ 包含集合竞价

☐ 如果时间到达 14:51:50 时, 价格达到 关闭 68810

☐ 保本基准价 最新价 锁定价差 0

☐ 延迟确认 连续确认次数 2~20 次
 ☐ 自动撤单 若触发委托后 1~1200 秒内未成交则自动撤单
 ☐ 自动追单 追单价 最新价 三次未成功则撤单

☒ 启用止损止盈

价差止损

止损价差: 100

委托价格: 对手价

价差止盈

止盈价差: 200

委托价格: 对手价

☒ 平今优先 ☐ 平昨优先

风险提示

注: 价差为实际价格而不是跳点数(最小变动价位的倍数)。

新建条件单

取消

图 18-1-4

- 在设置条件单之前, 建议用户仔细阅读左下方蓝色的【风险提示】, 里边对云条件单的功能点和风险进行了详细的描述(如图 18-1-5、18-1-6);

条件单设置

合约: AP412 投机 最新: 8110 涨跌: -98 幅度: -1.19%

下单设置

买卖: 买入 卖出
开平: 开仓 平仓
价格: 对手价 数量: 5 有效期: 永久

触发条件

☒ 如果 本合约 最新价 >= 8110
☐ 触发价与监控价的偏离若超出 0.01~99.99 % 则不触发任何交易指令
☐ 如果 本合约 日涨幅 达到 0.01~99.99 %
(当前涨跌幅计算基准为: 昨结价, 前往 修改)
☐ 监控起始点 8110 反弹价差 0
☐ 交易所开盘时 ☐ 包含集合竞价
☐ 如果时间到达 15:24:21 时, 价格达到 关闭 8110

☐ 延迟确认 连续确认次数 2~20 次
☐ 自动撤单 若触发委托后 1~1200 秒内未成交则自动撤
☐ 自动追单 追单价 最新价 三次未成功则撤单

☒ 启用止损止盈
价差止损 止损价差: 180 委托价格: 对手价
价差止盈 止盈价差: 100 委托价格: 对手价
☒ 平今优先 ☐ 平昨优先

风险提示

注: 价差为实际价格而不是跳点数(最小变动价位的倍数)。

新建条件单 取消

图 18-1-5




图 18-1-6

4. 选择好云条件单合约，在下单设置区域中选择买卖方向、开平仓、价格（具体的价格、最新价、对手价、对手价超一、停板价）、数量以及有效期。有效期分当日有效和永久有效，当日有效指的是该云条件单的设定在当天交易日内有效，永久有效指的是只要该合约不过期，在云条件单触发之前该设定始终有效；

5. 在触发条件区域选择条件单触发类型，触发的条件有 6 类：

1) 限定价格触发：当前合约最新价达到（大于或小于）一个限定的价格时触发云条件单。在设定限价触发时还可以勾选下方的偏差控制，偏差控制是指设定一个价格幅度，若超出该幅度则不触发。

案例：合约 AP2412 买入开仓，当前最新价 8210，若设置限定价格为 8300，偏差控制中价格幅度是 5%。那么触发价的范围则是监控价 8300 的基础上加减 5% 为 7885-8715。则最新价在 7885-8715 之间时（含该数字）该云条件单触发，最新价小于 7885 或大于 8715 时该云条件单不触发。

2) 涨跌幅触发：涨跌幅触发是在昨结（可以设置为昨收或今开）的基础上，合约日涨幅（或跌幅）达到设置水平时触发云条件单；

注：设为永久有效的涨跌幅开平仓条件单在切换交易日时会以当前交易日的昨结

（昨收或今开）价格重新计算涨跌幅触发价；

- 3) 回撤/反弹触发：回撤或反弹开平仓，是一种动态开平仓的方法。开平仓触发价会随着最新价的变化而变化；

回撤/反弹开仓案例：沪铝 2407 合约买入开仓，设定监控起始点为 20000，合约最新价为 18415，设置累计反弹价差为 500。设置完成后，如果最新价低于监控价，则会进入到监控状态中，这时开仓触发价为 $18415 + 500 = 18915$ 。当合约最新价一直向下变动，那么开仓触发价也相应变动，开仓触发价一直等于最新价加上反弹价差。比如合约最新价下降至 18000，那么开仓触发价为 $18000 + 500 = 18500$ 。当最新价向上变动时，开仓触发价保持不变。当最新价累计向上反弹价差达到了设置的反弹价差时，触发开仓。整体逻辑（如图 18-1-7）：




图 18-1-7

回撤反弹平仓案例：沪铜 2407 合约做多开仓一手，开仓均价为 61390，此时最新价为 61540，设置监控起始点为 61000，累计回撤价差为 1000。设置完成后，当合约最新价大于等于 61000 时开始监控，初始止损价为 $61540 - 1000 = 60540$ ，当最新价一直向着有利的方向变动，那么止损价也相应变动，止损价一直等于最新价减去浮动止损。当最新价向着不利方向变动时，止损价保持不变。当最新价回撤到了设置的止损价差时，触发止损。整体逻辑（如图 18-1-8）：




图 18-1-8

- 4) 开盘时触发：目标合约在收到开盘信号时触发条件单，按设定的委托发出交易指令。若勾选【包含集合竞价】，则在合约进入集合竞价时间时发出交易指令（夜盘品种为 20:55，非夜盘品种为 8:55）；
- 5) 时间价格条件单：可设置具体的时间，到达该时刻云条件单触发。在此基础上还可以打开价格设定开关，设置一个限定的价格形成时间价格条件单，触发的条件为达到该时刻之后的交易时间段内价格达到（上穿或下穿）设定价格触发；
- 6) 锁定价差平仓：使用锁定价差条件单需要设置一个盈利价差，在“保本基准价（可以选择最新价/开仓均价）+设置的盈利价差”位置产生了一条锁定价差线，最新价超过或达到锁定价差线后，再回落到这个线时才触发平仓。该触发条件只能在设置平仓条件单时使用。

锁定价差案例：沪铜 2209 合约做多开仓一手，开仓均价为 61390，此时最新价为 61380（基准价为最新价），设置锁定价差为 1000，设置完后锁定价差线是 62380。当最新价一直向着有利的方向变动，最新价达到或超过 62380 时条件单启用，只有之后随着行情变化，最新价达到或低于 62380 时条件单才触发，软件按照设置的委托去下单平仓。整体逻辑（如图 18-1-9）：




图 18-1-9

6. 触发条件设置完成之后即可对云条件单的参数进行设置，分别为延迟确认、自动撤单、自动追单和附带止损止盈（仅限开仓云条件单），可同时选择多个参数。对于价格相关的条件单（限价触发、涨跌幅触发、回撤/反弹触发）可以使用 4 个参数，对于时间相关的开仓云条件单（开盘触发、时间价格触发）只能使用最后一个参数，时间相关的平仓云条件单（开盘触发、时间价格触发）和锁定价差云条件单不能使用参数；
 - 1) 延迟确认：是指最新价连续多少笔达到（上穿或下穿）监控价时触发，默认（不开启偏差控制）是 1 笔。开启后可以设置这个笔数，设置范围在 2-20；
 - 2) 自动撤单：开启后，在设定时间内（可设置 1-1200 秒）发出委托未成交，系统将自动撤回该委托；
 - 3) 自动追单：使用该功能需要先开启自动撤单，自动撤单后以追单价重新挂单，最多重挂 3 次，追单价可选最新价、对手价、对手价超一和停板价；
 - 4) 启动止损止盈：详情可见 18.4 云条件单启用止损止盈使用说明。
7. 都设置完成之后点击页面右下方【新建条件单】，该条件单就建立完毕（如图 18-1-10）。

条件单设置

合约: cu2407

投机

最新: 68780

涨跌: -330

幅度: -0.48%

下单设置

买卖: ☒ 买入 ☐ 卖出

开平: ☐ 开仓 ☒ 平仓 ☐ 平今

价格: 对手价

-

+

数量: 1

-

+

有效期: 永久

触发条件

☒ 如果 本合约 最新价 >= 68780

☐ 触发价与监控价的偏离若超出 0.01~99.99 % 则不触发任何交易指令

☐ 如果 本合约 日涨幅 达到 0.01~99.99 %

(当前涨跌幅计算基准为: 昨结价, 前往 [修改](#))

☐ 监控起始点 68780 反弹价差 0

☐ 交易所开盘时 ☐ 包含集合竞价

☐ 如果时间到达 15:18:33 时, 价格达到 关闭 68780

☐ 保本基准价 最新价 锁定价差 0

☐ 延迟确认 连续确认次数 2~20 次

☐ 自动撤单 若触发委托后 1~1200 秒内未成交则自动撤单

☐ 自动追单 追单价 最新价 三次未成功则撤单

☒ 启用止损止盈

价差止损

止损价差: 100

委托价格: 对手价

价差止盈

止盈价差: 200

委托价格: 对手价

☒ 平今优先 ☐ 平昨优先

风险提示

注: 价差为实际价格而不是跳点数(最小变动价位的倍数)。

新建条件单

取消

图 18-1-10

18.2. 查看云条件单

1. 设置完成的云条件单，有两种方法进行查看：

方法一：点击交易界面功能模块中的【云条件单】按钮，在最右侧选择【云条件单】即可进行查看（如图 18-2-1）；



图 18-2-1

方法二：在交易界面选择功能模块中的【交易】按钮，在委托信息栏中选择【云条件单】按钮即可进行查看（如图 18-2-2）。



图 18-2-2

2. 云条件单设置完成之后，随着行情的变化其状态也会发生变化，云条件单的状态分为：
 - 1) 正在执行：云条件单设置完成，正在监控进行中；
 - 2) 暂停中：云条件单目前处于暂停状态；
 - 3) 已完成：云条件单已经触发完成；
 - 4) 已失效：云条件单已经失效（如过了有效期、触发时无持仓等）。
3. 在交易面板功能模块【交易】和【云条件单】中可查看云条件单列表，详细字段支持排序，在对应字段上单击鼠标左键即可进行排序操作；
4. 在交易面板功能模块【交易】和【云条件单】中可查看云条件单列表，单击鼠标右键可以对云条件单进行相应操作（如新增、修改、运行、删除、全部删除和刷新等操作，如图 18-2-3）。



图 18-2-3

18.3. 管理云条件单

1. 暂停云条件单

- 1) 云条件单运行期间，用户可以依据需求进行暂停，在云条件单列表中点击鼠标右键，选择【暂停】即可（如图 18-3-1）；




图 18-3-1

- 2) 点击【暂停】按钮后，该条云条件单的状态变为【已暂停】（如图 18-3-2），下方的【暂停】按钮变化为【运行】：




图 18-3-2

3) 如需取消暂停, 点击【运行】按钮, 即可恢复该云条件单为运行状态。

2. 修改云条件单

1) 在云条件单列表中点击鼠标右键选择【修改】按钮, 即可出现修改云条件单页面;

2) 修改完成之后点击右下角的【修改条件单】按钮即可 (如图 18-3-3)。

图 18-3-3

3. 删除云条件单: 在云条件单列表中选择想要删除的云条件单, 点击鼠标右键选择【删除】即可。

18.4. 云条件单启用止损止盈使用说明

1. 设置云条件单时在【启用止损止盈】前打钩, 即可设置附带止损止盈的云条件单 (如图 18-4-1), 当该云条件单成交后附带的止损止盈会自动生效, 挂出之前设置

好的止损止盈价格：

条件单设置

×

合约：AP403

投机

最新：9321

涨跌：9

幅度：0.10%

下单设置

买卖：

☒ 买入
☐ 卖出

开平：

☒ 开仓
☐ 平仓

价格：

对手价

—

+

数量：

5

—

+

有效期：

永久

▽

触发条件

☒ 如果

本合约

▽

最新价

▽

>=

▽

9321

▲

▼

☐ 触发价与监控价的偏离若超出 0.01~99.99 % 则不触发任何交易指令

☐ 如果

本合约

▽

日涨幅

▽

达到 0.01~99.99 %

（当前涨跌幅计算基准为：昨结价，前往 [修改](#)）

☐ 监控起始点 9321 反弹价差 0

☐ 交易所开盘时 ☐ 包含集合竞价

☐ 如果时间到达 15:48:45 时，价格达到 关闭 9321

☐ 延迟确认 连续确认次数 2~20 次

☐ 自动撤单 若触发委托后 1~1200 秒内未成交则自动撤

☐ 自动追单 追单价 最新价 三次未成功则撤单

☒ 启用止损止盈

价差止损

▽

止损价差：

180

▲

▼

委托价格：

对手价

▽

价差止盈

▽

止盈价差：

100

▲

▼

委托价格：

对手价

▽

☒ 平今优先
☐ 平昨优先

风险揭示

注：价差为实际价格而不是跳点数（最小变动价位的倍数）。

新建条件单

取消

图 18-4-1

2. 该功能仅限开仓条件单使用，止损有三种方式，限价止损、价差止损、浮动止损；止盈有两种方式，限价止盈和价差止盈；
 - 1) 限价止损/止盈是指以用户所输入的具体价格为止损止盈的触发价格；
 - 2) 价差止损/止盈为在合约最新价上加上或减去一个设定的价差值为止损止盈的触发价格，条件单成交后，价差止损止盈会自动换算成限价止损止盈；
 - 3) 浮动止损：即回撤价差止损，是一种动态止损方法，止损价会随着盈利的增加而变化，可以最大程度实现“让盈利奔跑”。
3. 若某合约在交易参数-自动止损止盈中，设置了自动止损止盈的相关参数（如图

18-4-2)，那么对该合约设置开仓云条件单时，会自动勾选【启用止损止盈】并引用交易参数-自动止损止盈中设置的参数（如图 18-4-3）；

交易参数设置

公共参数

下单设置

安全设置

键盘下单

快捷键

声音信息提示

期货

下单设置

止损止盈

自动追单

自动撤单

常用参数

自动止损止盈

画线下单设置

名称	合约	方向	止盈价差	止损价差	浮动
苹果	AP	买	100	180	0
苹果	AP	卖	0	0	0
AP期权	AP期权	买	0	0	0
AP期权	AP期权	卖	0	0	0
棉花	CF	买	0	0	0
棉花	CF	卖	0	0	0
CF期权	CF期权	买	0	0	0
CF期权	CF期权	卖	0	0	0
红枣	CJ	买	0	0	0
红枣	CJ	卖	0	0	0
棉纱	CY	买	0	0	0
棉纱	CY	卖	0	0	0
玻璃	FG	买	0	1	0
玻璃	FG	卖	0	0	0
HO期权	HO期权	买	0	0	0

注：价差为实际价格而不是跳点数（最小变动价位的倍数），浮动止损优先。

恢复默认

确定

取消

图 18-4-2

条件单设置

合约：AP404

投机

最新：8626

涨跌：-130

幅度：-1.48%

下单设置

买卖：

☒ 买入
☐ 卖出

开平：

☒ 开仓
☐ 平仓

价格：

对手价

-

+

数量：

5

-

+

有效期：

永久

触发条件

☒ 如果

本合约

最新价

>=

8626

☐ 触发价与监控价的偏离若超出 0.01~99.99 % 则不触发任何交易指令

☐ 如果

本合约

日涨幅

达到 0.01~99.99 %

(当前涨跌幅计算基准为：昨结价，前往 [修改](#))

☐ 监控起始点 8626 反弹价差 0

☐ 交易所开盘时 ☐ 包含集合竞价

☐ 如果时间到达 16:05:32 时，价格达到 关闭 8626

☐ 延迟确认 连续确认次数 2~20 次

☐ 自动撤单 若触发委托后 1~1200 秒内未成交则自动撤

☐ 自动追单 追单价 最新价 三次未成功则撤单

☒ 启用止损止盈

价差止损

止损价差：180

委托价格：对手价

价差止盈

止盈价差：100

委托价格：对手价

☒ 平今优先
☐ 平昨优先

风险提示

注：价差为实际价格而不是跳点数（最小变动价位的倍数）。

新建条件单

取消

图 18-4-3

4. 用户如在云条件单中勾选了【启用止损止盈】，云条件单已触发未成交之前会生成预设止损止盈单，预设止损止盈单不能修改；
5. 如需在云条件单未触发之前修改云条件单中附带的止损止盈参数，可参照 18.3 管理云条件单中修改云条件单部分内容。

18.5. 云条件单画线显示

1. 正在执行的云条件单，可以在分时图、闪电图或 K 线图上通过线条展示出来，启用此功能需要在报价/分时图/闪电图/K 线图界面，点击鼠标右键选择参数设置，然后在功能-功能参数中勾选【显示条件单线】选项（如图 18-5-1），云条件单线不包含开盘条件单、时间条件单和涨跌幅条件单；

129 / 169




图 18-5-1

2. 显示云条件单功能被激活后，在该合约的分时图/闪电图/K 线图上会显示云条件单线条（如图 18-5-2）；




图 18-5-2

3. 在云条件单线显示界面，可以进行常规修改、拖动修改、删除的操作。
 - 1) 常规修改：在图表界面将鼠标放在云条件单线上，当鼠标变为手指形状时，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择修改，进入云条件单修改界面；

- 2) 拖动修改：在图表界面将鼠标放到云条件单线上，当鼠标变为手指形状时，使用鼠标左键拖动云条件单线，移动过程中线条左方的价格会随之变动提示，拖动到希望价格位置时，再次单击鼠标左键，即完成了云条件单的拖动修改；
- 3) 删除：可以点击线条右侧的【删除】按钮，或者在常规修改操作弹出的菜单中选择【删除】/【全部删除】。

18.6. 云条件单 PC/APP 互通

1. 云条件单通过云服务实现在博易大师 7（PC）和博易 APP 上的互通；
2. 两者的互通展示方式为：
 - 1) 通过博易大师 7 设置的云条件单，在博易 APP 上可以查看、暂停/运行、删除，但不能修改（修改需要在博易大师 7 上进行）；
 - 2) 通过博易 APP 设置的云条件单，在博易大师 7 上可以查看、暂停/运行、删除，但不能修改（修改需要在博易 APP 上进行）；
3. 博易 APP 上设置的云条件单，在博易大师 7 上查看、暂停/运行、删除的操作，可参见第十八章-18.2 查看云条件单、18.3 管理云条件单；
4. 博易大师 7 上设置的云条件单，在博易 APP 上查看、暂停/运行、删除的操作，因博易 APP 版本功能的不同，区分为传统条件单模式和高级条件单模式两种界面，不同界面的显示不同。
 - 1) 传统条件单下单界面：如果客户在博易 APP 交易-条件单模式选择了传统（如图 18-6-1），则可以在交易界面选择三横线-条件单列表来查看云条件单，并可进行相应操作（如图 18-6-2、18-6-3）：



图 18-6-1



图 18-6-2



图 18-6-3

- 2) 高级条件单下单界面：如果客户在博易 APP 交易-条件单模式选择了高级（如图 18-5-4），则可以在交易界面选择三横线-我的条件单来查看云条件单，并可进行相应操作（如图 18-5-5、18-5-6）。



图 18-6-4



图 18-6-5



图 18-6-6

十九、画线下单

画线下单是通过画线的方式在合约的图表页面（分时图、K线图、闪电图）来设置一个价格条件单。使用画线下单之前必须注册云账号，并和交易账号绑定（方法详见第三章云账号 3.2 章节），登录云账号和交易账号后，方可使用画线下单。

19.1. 设置画线下单

1. 在合约的图表界面（分时图、K线图、闪电图），点击工具栏中的【画】功能按钮即可调出画线下单面板（如图 19-1-1）；



图 19-1-1

2. 画线下单面板可以分为两部分，上方为触发后委托发出的下单设置区，下方为自动止损止盈参数设置区。以下为画线下单面板介绍（如图 19-1-2）；



图 19-1-2

注：【平】按钮在该合约没有持仓时为灰显状态，该合约有双向持仓时使用画线下单平仓功能会弹出【平仓方向对话框】，用户可以选择【平多】还是【平空】（如图 19-1-3）。




图 19-1-3

3. 在下单设置区中设定好下单手数后，使用鼠标左键点击想要的下单方向，在图标界面会出现一条红色或绿色的虚线（如图 19-1-4），红色虚线为多单，绿色虚线为空

单;



图 19-1-4

4. 使用鼠标上下移动，可以将该画线调整到预定的价格位置；
5. 将画线调整到预定位置后，单击鼠标左键，则该画线设置成功，画线变为蓝色（如图 19-1-5），该画线左端会显示触发的价格、方向和手数；




图 19-1-5

6. 设置完成的画线下单可以在云条件单列表中进行查看，详见第十八章-18.2 查看云

条件单。画线下单在云条件单列表中的类型为【画线条件单】（如图 19-1-8）。

15538275371 1	当前权益 10348013.11 可用资金 10097115.46 风险度 2.42%	刷新 锁定	添加条件单
交易	云条件单	云止损止盈单	
当日委托	序号↓	类型	来源 合约 状态 条件
当日成交	3656687	画线条件单	PC cu2406 正在执行 价格触发: 最新价>=69670; 投机
持仓	3656627	画线条件单	PC a2403 正在执行 价格触发: 最新价>=4788; 投机
云条件单	3656621	画线条件单	PC cu2404 正在执行 价格触发: 最新价>=69180; 投机
查询	3656617	画线条件单	PC cu2404 正在执行 价格触发: 最新价>=69490; 投机
行权\自动对冲	3655901	画线条件单	PC a2403 正在执行 价格触发: 最新价>=4938; 投机
参数设置	3651431	条件单	PC cu2404 已暂停 价格触发: 最新价>=69110; 投机; 止盈: 连续1笔最新价
银期转账	3623881	条件单	PC cu2403 正在执行 价格触发: 最新价>=70000; 投机; 止盈: 连续1笔最新价
交易统计	3623829	条件单	PC a2403 正在执行 价格触发: 最新价>=5001; 投机; 止盈: 连续1笔最新价
修改密码	3583535	条件单	PC AP404 已暂停 价格触发: 最新价>=8263; 投机; 止盈: 连续1笔最新价

图 19-1-8

19.2. 画线下单自动止损止盈使用说明

- 对于开仓的画线下单可以设置附带止损止盈功能，在画线下单成交后，软件会自动挂出之前设置好的止损止盈价格；
- 勾选【自动止损止盈】后面板下方会弹出止损止盈参数的设定（如图 19-2-1）；




图 19-2-1

- 止损/止盈价差：即在合约最新价上加上或减去一个设定的价差值为止损止盈的触发价格，在画线下单成交后会转为限价止损或限价止盈；
- 浮动止损：即回撤价差止损，是一种动态止损方法。止损价会随着盈利的增加而变化，可以最大程度实现“让盈利奔跑”。

3. 若某合约在交易参数-自动止损止盈中，设置了自动止损止盈的相关参数，那么对该合约设置画线下单时，会自动同步交易参数-自动止损止盈中设置的参数，但不会自动勾选【自动止损止盈】（如图 19-2-2、19-2-3）；

交易参数设置

公共参数

下单设置

安全设置

键盘下单

快捷键

声音信息提示

期货

下单设置

止损止盈

自动追单

自动撤单

常用参数

自动止损止盈

画线下单设置

名称	合约	方向	止盈价差	止损价差	浮动
苹果	AP	买	100	180	0
苹果	AP	卖	0	0	0
AP期权	AP期权	买	0	0	0
AP期权	AP期权	卖	0	0	0
棉花	CF	买	0	0	0
棉花	CF	卖	0	0	0
CF期权	CF期权	买	0	0	0
CF期权	CF期权	卖	0	0	0
红枣	CJ	买	0	0	0
红枣	CJ	卖	0	0	0
棉纱	CY	买	0	0	0
棉纱	CY	卖	0	0	0
玻璃	FG	买	0	1	0
玻璃	FG	卖	0	0	0
HO期权	HO期权	买	0	0	0

恢复默认

确定

取消

注：价差为实际价格而不是跳点数（最小变动价位的倍数），浮动止损优先。

图 19-2-2



图 19-2-3

4. 在设置画线下单之前修改自动止损止盈参数，可同步至交易参数-自动止损止盈参数中；
5. 在画线下单设置之后，触发之前修改自动止损止盈参数，只对当前的条件单生效，不对交易参数-自动止损止盈中的参数生效；
6. 如勾选自动止损止盈，在该画线下单成交后，预先设置的止损止盈会自动生效，显示在止损止盈列表中，若该画线下单触发但委托未成交，则会生成预设止损止盈单（如图 19-2-4）。



图 19-2-4

注：该位置自动止损止盈参数的设置和参数设置里自动止损止盈的设定是互通的。

19.3. 管理画线下单

1. 修改画线下单

方法一：

- 1) 点击鼠标左键抓取设定好的画线单，将鼠标移动至画线单上，出现手掌图标，单击鼠标左键；
- 2) 上下移动该画线到所要修改的价格处，上下移动画线，该画线右端会显示价格标签；
- 3) 确认改单，单击鼠标左键完成修改（如图 19-3-1）；
- 4) 修改完成之后会看到新的画线。




图 19-3-1

方法二：

- 1) 鼠标右键单击设置好的画线，点击修改选项（如图 19-3-2）；



图 19-3-2

- 2) 在弹出修改条件单页面中修改买卖的方向、画线的价格、手数、触发后委托发出的价格。同时还可以对该画线单进行止损止盈和有效期的设定（如图 19-3-3）。



图 19-3-3

2. 删除画线下单

方法一: 在画线下单工具面板中选择【删除】功能, 将鼠标移动到设置好的画线单上鼠标会变为橡皮擦状, 单击鼠标左键即可删除该画线(如图 19-3-4);




图 19-3-4

注: 橡皮擦删除画线, 对画线产生的条件单生效, 但不包含止损止盈线(即不可擦除)。

方法二：鼠标选中设置好的画线会变成手掌形状，单击鼠标右键会出现（修改、删除、删除全部）等功能按键（如图 19-3-5）。



图 19-3-5

19.4. 画线下单 PC/APP 互通

1. 画线下单是特殊的条件单，通过云服务实现在博易大师 7（PC）和博易 APP 上的互通；
2. 两者的互通展示方式为：
 - 1) 通过博易大师 7 设置的画线下单，在博易 APP 上可以查看、暂停/运行、删除，但不能修改（修改需要在博易大师 7 上进行）；
 - 2) 通过博易 APP 设置的画线下单，在博易大师 7 上可以查看、暂停/运行、删除，但不能修改（修改需要在博易 APP 上进行）。
3. 博易 APP 上设置的画线下单，在博易大师 7 上查看、暂停/运行、删除的操作，可参见第十八章-18.2 查看云条件单、19.3 管理画线下单；
4. 博易大师 7 上设置的画线下单，在博易 APP 上查看、暂停/运行、删除的操作，因博易 APP 版本功能的不同，区分为传统条件单模式和高级条件单模式两种界面，不同界面的显示不同。
 - 1) 传统条件单下单界面：如果客户在博易 APP 交易-条件单模式选择了传统（如图 19-4-1），则可以在交易界面选择三横线-条件单列表来查看画线下单，并可进行相

应操作（如图 19-4-2、19-4-3）；



图 19-4-1



图 19-4-2



图 19-4-3

- 2) 高级条件单下单界面：如果客户在博易 APP 交易-条件单模式选择了高级（如图 19-4-4），则可以在交易界面选择三横线-我的条件单来查看云条件单，并可进行相应操作（如图 19-4-5、19-4-6）。



图 19-4-4

图 19-4-5

图 19-4-6

二十、查询和交易统计

20.1. 查询

1. 在交易面板功能模块中点击【查询】，在右侧即可出现查询页面（如图 20-1-1）；



图 20-1-1

2. 在查询页面中使用鼠标左键单击不同的切卡内容即可查询不同的信息；

- 1) 资金状况：点击可查看现有资金权益状况；
- 2) 结算单：点击结算单，即可在下方日结单或月结单右侧的输入框中选择具体的日期或具体的月份（如图 20-1-2），点击【查询】按钮后，即可查询日结算单或月结算单，也可点击【监控中心结算单】进行查询；




图 20-1-2

- 3) 持仓明细：点击即可查看当前持仓明细，包含持仓合约的开仓日期、合约、方向、持仓量、价格、平仓量、投保、成交类型、撮合编号、盯市持仓盈亏、对冲持仓盈亏、盯市平仓盈亏、对冲平仓盈亏、投资者保证金、昨结价、结算价等信息（如图 20-1-3）；

交易

当日委托

当日成交

持仓

云条件单

查询

行权\自对冲

参数设置

银期转账

交易统计

修改密码

资金状况

结算单

持仓明细

历史成交

出入金

询价查询

导出

开仓日期

合约

方向

持仓量

价格

平仓量

投保

成交类型

撮合编号

盯市

2024-02-28

H02403-C-2000

买

1

417.0000

0

投机

75216

2024-02-28

H02403-C-2000

卖

1

414.4000

0

投机

75228

2024-03-07

AP403

买

1

9270.0000

0

投机

43570

2024-02-21

CF407

买

7

16240.0000

0

投机

114517

2024-02-21

CF407

卖

13

16230.0000

0

投机

114515

2024-02-06

FG403

买

1

1834.0000

0

投机

73466

2024-02-22

a2403

卖

50

4700.0000

0

投机

81457

2024-02-28

m2405-C-2600

买

1

454.0000

0

投机

81091

2024-02-28

m2405-C-2600

卖

1

384.5000

0

投机

81122

图 20-1-3

- 历史成交：在下方的查询日期中设置时间范围，即可查询该时间范围内的历史成交数据；
- 出入金：点击即可查询出入金情况；
- 询价查询：在下方查询日期中设置时间范围，即可查询该时间范围内做过哪些询价。
- 在查询页面中，将鼠标放置在表头栏目列与列之间，鼠标箭头会变为横向箭头，左右拖动可调整列宽；
- 在查询界面中，使用鼠标左键单击表头中的字段，即会出现向上或向下的箭头，下方的内容会根据箭头进行排序（如图 20-1-4）；

交易

当日委托

当日成交

持仓

云条件单

查询

行权\自对冲

参数设置

银期转账

交易统计

修改密码

资金状况

结算单

持仓明细

历史成交

出入金

询价查询

导出

开仓日期

合约

方向↑

持仓量

价格

平仓量

投保

成交类型

撮合编号

盯市

2024-02-28

H02403-C-2000

卖

1

414.4000

0

投机

75228

-9

2024-02-21

CF407

卖

13

16230.0000

0

投机

114515

9

2024-02-22

a2403

卖

50

4700.0000

0

投机

81457

2024-02-28

m2405-C-2600

卖

1

384.5000

0

投机

81122

2024-02-28

m2405-P-2900

卖

1

18.0000

0

投机

81197

2024-02-28

y2405-C-6200

卖

1

1082.5000

0

投机

84773

2024-03-07

cu2404

卖

1

69310.0000

0

投机

41223

2

2024-03-07

cu2404

卖

1

69310.0000

0

投机

41245

2

2024-02-28

zn2404

卖

1

20595.0000

0

投机

72390

图 20-1-4

- 鼠标右键单击任意一个切卡，选择调整列序，即可对该切卡进行列序调整及显示控制（如图 20-1-5）；



图 20-1-5

- 1) 【上移】/【下移】: 在栏目中选择字段，点击【上移】或【下移】可进行显示排序；
- 2) 【全选】: 点击【全选】，栏目中的所有字段将都在前端显示；
- 3) 【还原】: 点击【还原】，表头栏目即可恢复至默认状态。
6. 鼠标左键单击任意一个切卡，在切卡界面点击右上角的【导出】，系统会将本切卡界面的内容生成一个文件导出至本地。

20.2. 交易统计

我们提供了交易统计功能，点击交易菜单左侧【交易统计】按钮即可调出（如图 20-2-1）。



图 20-2-1

在交易统计报告界面，选择时间范围（可选最近一周、最近一月或自定义时间范围），点击【生成报告】后，系统会进行数据分析，在此期间可以选择【暂停并退出】（如图 20-2-2）。




图 20-2-2

在交易统计报告界面，可以选择【账户分析】、【交易统计】、【成交记录】、【平仓记录】和【期末持仓】五个不同维度的分析选项卡（如图 20-2-3 至图 20-2-7）。




图 20-2-3




图 20-2-4

交易统计报告

时间范围: ☐ 最近一周 ☐ 最近一月 ☒ 从 2023年 7月22日 至 2024年 1月22日 生成报告

账户分析 交易统计 成交汇总 平仓记录 期末持仓

日期	交易所	合约	买/卖	开/平	手数	成交价	成交额	平仓盈亏	投保
2023-11-17 ^									
	上海期货交易所	BU2403	买	开	1	3584	35840	0	投机
	郑州商品交易所	MA402	买	开	1	2507	25070	0	投机
	郑州商品交易所	MA403	卖	开	1	2510	25100	0	投机
	上海期货交易所	BU2402	卖	开	1	3558	35580	0	投机
	上海期货交易所	BU2403	卖	平	1	3583	35830	-10	投机
	上海期货交易所	BU2402	买	平	1	3558	35580	0	投机
	郑州商品交易所	MA402	卖	平	1	2511	25110	40	投机
	郑州商品交易所	MA403	买	平	1	2518	25180	-80	投机
2023-11-15 v									
2023-11-14 v									
2023-11-07 v									
2023-10-31 v									
2023-10-27 v									
2023-10-26 v									
2023-10-25 v									
2023-10-20 v									
2023-10-12 v									
2023-09-28 v									
2023-09-27 v									
2023-09-26 v									
2023-09-25 v									
2023-09-22 v									

说明: 该分析报告仅供参考, 请以中国期货市场监控中心结算单为准。

图 20-2-5

交易统计报告

时间范围: ☐ 最近一周 ☐ 最近一月 ☒ 从 2023年 7月22日 至 2024年 1月22日 生成报告

账户分析 交易统计 成交汇总 平仓记录 期末持仓

日期	交易所	合约	买/卖	手数	成交价	开仓价	平仓盈亏	投保
2023-11-17 ^								
	上海期货交易所	BU2403	卖	1	3583	3584	-10	投机
	上海期货交易所	BU2402	买	1	3558	3558	0	投机
	郑州商品交易所	MA402	卖	1	2511	2507	40	投机
	郑州商品交易所	MA403	买	1	2518	2510	-80	投机
2023-11-15 v								
2023-11-14 v								
2023-11-07 v								
2023-10-31 v								
2023-10-27 v								
2023-10-26 v								
2023-10-25 v								
2023-10-20 v								
2023-10-12 v								
2023-09-28 v								
2023-09-27 v								
2023-09-26 v								
2023-09-25 v								
2023-09-22 v								
2023-09-20 v								
2023-09-06 v								
2023-08-29 v								
2023-08-28 v								

说明: 该分析报告仅供参考, 请以中国期货市场监控中心结算单为准。

图 20-2-6

交易统计报告

时间范围: ☐ 最近一周 ☐ 最近一月 ☒ 从 2023年 7月22日 至 2024年 1月22日

账户分析 交易统计 成交汇总 平仓记录 期末持仓

日期	交易所	开仓日期	合约	名称	买/卖	手数	价格	浮动盈亏	占用保证金	投保
2023-11-13										
	上海期货交易所	2023-10-20	RB2401	rb2407P2401	买	1	3611	2670	5041.4	投机
	上海期货交易所	2023-10-20	RB2401	rb2407P2401	卖	1	3611	-2670	0	投机
2023-11-10										
2023-11-09										
2023-11-08										
2023-11-07										
2023-11-06										
2023-11-03										
2023-11-02										
2023-11-01										
2023-10-31										
2023-10-30										
2023-10-27										
2023-10-26										
2023-10-25										
2023-10-24										
2023-10-23										
2023-10-20										
2023-10-11										
2023-10-10										
2023-10-09										
2023-09-28										

说明: 该分析报告仅供参考, 请以中国期货市场监控中心结算单为准。

图 20-2-7

二十一、银期转账和修改密码

21.1. 银期转账

在交易面板功能模块中点击【银期转账】可查询期货资金、银行资金并进行转账，还可查询转账记录（如图 21-1-1、21-1-2、21-1-3），点击右上角【导出】按钮即可将相关信息导至本地机。

15538275371 1 当前权益 10347123.14 可用资金 9906156.64 风险度 4.26%

☒ 交易
☒ 当日委托
☒ 当日成交
☒ 持仓
☒ 云条件单
☒ 查询
☒ 行权\自动对冲
☒ 参数设置
☒ **银期转账**
☒ 交易统计
☒ 修改密码

转账 转账记录

转账方向: ☒ 银行 → 期货 ☐ 期货 → 银行

转账银行:

资金密码:

银行密码:

转账金额:

银行资金: --

沪深300 3473.914 17.043 0.49% 9351.93万 IF主力 3474.6 6.0 0.17% 4.26万 原油主力 600.7 2.2 0.37% 16.49万 13:24:26

图 21-1-1



图 21-1-2



图 21-1-2

21.2. 修改密码

在交易面板功能模块中点击【修改密码】即可对交易密码和资金密码进行修改，为防止恶意软件盗取密码，请使用软件自带键盘输入密码（如图 21-2-1）。



图 21-2-1

二十二、交易参数设置

22.1. 公共参数设置

在交易面板中选择【参数设置】，可以对交易的功能参数做设置调整（如图 22-1-1）。




图 22-1-1

1. 下单设置

- 1) 买入后自动加入自选股：选中后对于买入的合约系统将自动将其放入自选板块；
- 2) 不合法数据提示：选中后在交易时输入不合法数据会提示（如输入 0 手，0 元等）；
- 3) 同步切换行情窗口中的合约：在下单面板的合约输入框中选择合约后，行情窗口中的报价画面、分时图、分时图或 K 线图将同步切换成对应的合约；
- 4) 确认框跟随下单键：勾选后下单确认提示框显示在下单键附近（如不勾选则显示在软件界面中间位置）；
- 5) 期权合约到期日提醒：勾选后可设置期权到期日提醒，在持有期权头寸时如果到期日小于等于设置的时间，每次登陆交易时系统会给出到期提醒；
- 6) 版面设置：设置交易界面的布局，默认使用上下窗口，可以选择左右窗口（如图 22-1-2）。

持仓	快捷平仓					云止损止盈					快捷反手					快捷锁仓					云止损止盈					全部					可撤 (0)					当日成交					云条件单					云止损止盈单																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合约	方向	属性	持仓	可用	开仓均价	最新价	浮动盈亏	止损	止盈	委托时间	合约	方向	开平	委托价格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
m2401		卖	—	6	6	3805.3	3889	-5022.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

图 22-1-2

2. 安全设置

- 1) 每次交易时校验密码：勾选后每次进行交易操作需要输入密码，默认不勾选；
- 2) 交易窗口最小化时隐藏账户信息栏姓名、资金；
- 3) 交易窗口最小化时隐藏账户信息栏；
- 4) 交易最小化时锁定界面；
- 5) 解锁或交易密码校验失败次数超过（10）次，则退出交易：勾选后解锁交易系统或是有操作需要填写密码校验,输入密码错误次数超过 10 次(默认)则退出交易系统；
- 6) 在用户没有做出任何操作（100）分钟后锁住交易界面：勾选后当用户无操作 100 分钟（默认）交易界面将被锁定，云条件单（含画线下单）和云止损止盈在锁屏后仍旧有效。

3. 键盘下单

在此处可以设置键盘下单快捷键，详情可查看第十三章-13.2 快捷键设置。

4. 快捷键

- 1) 设置快捷键：可以帮助用户更快速地输入合约代码；

案例一：在【快捷键】输入框中输入 1，【代表】输入框中输入 cu2408，点击【添加】按钮，则用户在交易模块的合约框中输入 1 时，合约代码 cu2408 将被自动填入（如图 22-1-3）：




图 22-1-3

2) 删除快捷键：选择需删除的快捷键设置，点击【删除】按钮，在弹出的提示对话框中选择【是】，即可删除该设置。

5. 声音信息提示

该位置可以设置在不同交易事件出现时的声音（默认不勾选）。

22.2. 交易参数设置

1. 下单设置

- 1) 非交易时间段下单：默认为提示转为云条件单，可以选择自动转为云条件单或者不转为云条件单。投保类别（下单属性选择）：可以选择投机（默认）和保值；
- 2) 发出平仓委托后自动切换回买入开仓状态：勾选后发出平仓/平今委托后，交易面板的操作自动切换回买入开仓；
- 3) 平仓数量超过可用时，自动撤销已有平仓委托：勾选后发出平仓委托时，如果当前的平仓数量超过可用，系统会自动撤销前一委托；
- 4) 下单时自动撤销可能导致自成交的反向委托：勾选后如果发出委托可能导致自成

交，则系统会自动撤销该委托；

- 5) 下单后将价格恢复为默认价格：勾选后当完成下单操作，初始的下单价格会恢复为默认价格；
- 6) 下单后将数量恢复为默认手数：勾选后当完成下单操作。初始的下单数量将恢复为默认手数；
- 7) 单笔委托数量大于交易限制时自动拆单：当下单的手数超过交易所设定的最大单笔下单数目时自动进行大单拆分，比如 700 手的单子拆成 500+200 发出委托；
- 8) 默认下单价格预设：包括下单板下单和快捷下单，默认以对手价发出委托，可以选择最新价、挂单价和涨跌停价；

下单板下单和快捷下单详细归属如图 22-2-1：

		归属
三键下单		下单板下单
闪电下单		下单板下单
传统下单		下单板下单
快鼠下单	价格区域下单	下单板下单
	多/空持仓栏第一行平仓	快捷下单
	锁仓	快捷下单
	反手	快捷下单
	全平	快捷下单
内嵌式下单板	买按钮	下单板下单
	卖按钮	下单板下单
	全平	快捷下单
	反手	快捷下单
下单工具栏	买开	下单板下单
	卖开	下单板下单
	平仓	下单板下单
	反手	快捷下单
键盘下单	发出报单（需确认）	快捷下单
	发出报单（无需确认）	快捷下单
	一键平仓	快捷下单
	一键锁仓	快捷下单
	一键反手	快捷下单
持仓栏	快捷平仓	快捷下单
	快捷反手	快捷下单
	快捷锁仓	快捷下单
	全部平仓	快捷下单

图 22-2-1

- 9) 快捷反手：快捷反手默认为先平仓，完成后再向相反方向开仓。可以选择先反向开仓，再平仓（选择该选项在资金不足的情况下可能导致无法开仓）；
- 10) 平仓优先：可选择上期所合约平仓默认是平今优先或平昨优先；
- 11) 自动确认包括（下单板下单和快捷键下单归属参见 22-2-1 中第 8 条描述）：
 - A. 下单板下单无需确认：勾选后在执行下单操作时，不弹出确认对话框而直接下单；
 - B. 撤单无需确认：勾选后执行撤单操作不弹出确认对话框而直接撤；
 - C. 改单无需确认：勾选后对未成交的委托单进行改单操作时，不弹出确认对话框而直

接完成改单；

- D. 快捷平仓无需确认：使用快捷下单（包括快捷平仓、反手、锁仓）时不需要确认。
- 2. 止损止盈
 - 1) 可以调整止损触发时委托发出的价格，默认是对手价，可以选择对手价超一和停板价；
 - 2) 可以调整止盈触发时委托发出的价格，默认是对手价，可以选择对手价超一和停板价；
 - 3) 止损止盈的默认有效期为永久有效，可以选择当日有效。由自动止损止盈生成的止损价和止盈价的有效期也受此参数控制。
- 3. 自动追单
 - 1) 使用自动追单功能要先勾选（可多选）应用场景：包括下单板下单和快捷下单（下单板下单和快捷键下单归属参见 22-2-1 中第 8 条描述）；
 - 2) 启用自动追单则在委托单未能成交时，系统会自动撤单，并以当前的对手价（默认）再次发出委托，还可以设置在当前价位的基础上调整指定价位。自动追单委托发出一定时间（默认为 5 秒）后如果未能全部成交，则自动撤单，重新下单。可以设置最多追价的次数（默认为 3 次）；
 - 3) 对于自动追单可以设置约束条件（默认勾选）：重新下单价格与首次下单价格之间不得大于 XX 个价差（默认为 10）。针对下单板下单，可以限制其使用的价格为挂单价、对手价和最新价（下单板下单归属参见 22-2-1 中第 8 条描述）。
- 4. 自动撤单
 - 1) 使用自动撤单功能要先勾选（可多选）应用场景：包括下单板下单和快捷下单（下单板下单和快捷键下单归属参见 22-2-1 中第 8 条描述）；
 - 2) 委托发出 XX 秒（默认 5 秒）后，如果没有全部成交则自动撤单（若开启自动追单功能则优先进行自动追单）；
 - 3) 对于自动撤单可以设置约束条件（默认勾选）：针对下单板下单，可以限制其使用的价格为挂单价、对手价和最新价（下单板下单归属参见 22-2-1 中第 8 条描述）。
- 5. 常用参数：在这里可以设置不同合约对应的默认下单手数；
- 6. 自动止损止盈

- 1) 自动止损止盈是指提前在参数设置中设定好某品种的自动止损止盈参数，当该品种合约开仓成功后（包含买开仓、卖开仓），软件会自动挂出之前设置好的止损止盈价格；
- 2) 在自动止损止盈中，可对某品种某方向设定具体的止损止盈价差和浮动止损价差，设置完成后该品种在该方向开仓时会附带止损止盈；

案例：用户通过自动止损止盈参数对苹果买方向，设置了止盈价差 100，止损价差 20 的参数。设置完毕后每当用户对苹果进行买开仓操作，成交后软件就会按照开仓时的最新价加 100 成为止盈价，减 20 成为止损价。

- 3) 对设置自动止损止盈的合约方向开仓后，若挂单未成交，会在止损止盈列表中显示为预设止损止盈的字样，当挂单成交后显示为止损止盈字样。

7. 画线下单设置：

- 1) 画线下单委托价默认为对手价，可以修改为画线价（触发价）或对手价超一；
- 2) 画线下单有效期默认为当日有效，可修改为永久有效；
- 3) 勾选【画线下单自动止损止盈】，画线下单开仓条件单会自动附带止损止盈；
- 4) 下方为 3 条云条件单的风险提示，用户应在阅读并理解后再进行相关操作。

二十三、工具

23.1. 行情参数设置

在菜单栏上点击【工具】，打开【行情参数设置】（如图 23-1-1）里面可以设置公共参数以及信息窗口和报价窗口展示细节。



图 23-1-1

23.2. 热键定义

用户可以根据自己的偏好修改现有的快捷键和智能键盘热键（如图 23-2-1）。




图 23-2-1

23.3. 时区设定

可以设置交易显示的时间为北京时间或是当地交易所的时间。

23.4. 显示风格

可以设置软件整体界面的显示风格，有黑色经典和白色经典两个选项。

23.5. 颜色设置

可以设置自定义的配色方案，用户可以根据自己的偏好对软件的界面、画线配置自定义的颜色。

23.6. 打开用户目录

打开软件用户相关文件所在目录。

23.7. 打开程序目录

打开软件安装文件所在目录。

23.8. 数据刷新

在菜单栏上点击【工具】，点击【数据刷新】，当前页面的数据会刷新。

23.9. 最前端显示

在菜单栏上点击【工具】，点击【最前端显示】，则该软件始终显示在屏幕最前端。

二十四、帮助

帮助菜单中包含使用说明、免责条款、用户信息、检查更新、意见反馈、关于等选项。

24.1 使用说明

点击使用说明，即可进入博易大师的在线网页使用说明页面。

24.2 免责条款

点击免责条款，可查看使用本软件的免责条款，并可点击左下角的不再提示框。

24.3 用户信息

点击用户信息，可查看行情登录账号登录的服务器地址、用户名及到期日等信息。

24.4 检查更新

点击检查更新，系统会启动检测，检测是否有软件更新版本。

24.5 意见反馈

点击意见反馈，可以和我们取得联系，反馈您对本软件的建议。

24.6 关于

点击关于，可以查看本软件的当前版本及软件供应商网址等信息。

24.7 论坛

点击右上方的【论坛】按钮，可进入彭博服务论坛，当您在使用软件过程中有任何问题，可以在论坛中求助（如图 24-7-1）。



图 24-7-1

二十五、升版记录

2024 年 03 月 4 日：

1. 修改交易部分框架结构，将原有第九章交易介绍部分拆分为十三个章节；
2. 将三键下单、闪电下单、传统下单重写并合并为第十章-常规下单；
3. 优化第第十一章快鼠下单快捷功能按钮部分内容；
4. 优化第十二章下单条下单和嵌入式下单快捷按钮部分；
5. 优化第十三章键盘下单快捷键部分内容；
6. 新增第十四章持仓；
7. 新增第十五章委托及成交；
8. 新增第十六章行权及自对冲；
9. 重写第十七章云止损止盈、第十八章云条件单、第十九章画线下单；
10. 新增第二十查询和交易统计，第二十一章银期转账和修改密码。

2024 年 02 月 8 日：

1. 更换 1.1、2.4 软件登录界面图片；
2. 修改 2.2、2.3 菜单栏使用简介部分；
3. 增加第三章云服务修改密码、上传/下载合约介绍；
4. 增加第四章选择合约、加入自选方法；

5. 优化 4.3 编辑表头部分；
6. 修改第 7 章名称：特色功能修改为实用功能；
7. 优化 7.3 涨跌排名、8.3 页面管理部分。